



QGIS Server 3.40 User Guide

QGIS Project

2025 년 04 월 03 일

1	소개	3
2	시작하기	5
2.1	데비안 기반 시스템에 설치하기	5
2.2	윈도우에 설치하기	14
2.3	프로젝트를 서비스하기	17
2.4	사용자 프로젝트 환경 설정하기	18
2.5	외부 소프트웨어와의 통합	22
3	서비스	27
3.1	기본 사항	27
3.2	WMS(웹 맵 서비스)	30
3.3	WFS(웹 피쳐 서비스)	68
3.4	WCS(웹 커버리지 서비스)	80
3.5	WMTS(웹 맵 타일 서비스)	85
3.6	OGC API 피쳐	88
4	카탈로그	97
5	플러그인	101
5.1	플러그인 목록	101
5.2	플러그인 위치	101
5.3	설치	101
5.4	HTTP 서버 환경 설정	103
5.5	플러그인 사용법	103
6	고급 환경설정	105
6.1	로그 작성하기	105
6.2	환경 변수	105
6.3	설정 요약	111
6.4	서비스 파일에 연결	112
6.5	사용자 리눅스 서버에 글꼴 추가	112
7	개발 서버	115
8	컨테이너화 응용 프로그램 배포	117
8.1	단순 도커 이미지	117

8.2	도커 스택	120
8.3	클라우드 배포	126
9	자주 묻는 질문	127

QGIS 서버는 오픈소스 WMS, WFS, OGC API for Features 1.0 (WFS3) 및 WCS 는 물론 주제별 매핑을 위한 고급 지도 제작 기능도 구현합니다. QGIS 서버는 웹서버 (예: Apache, Nginx) 와 함께 작동하는 C++ 로 작성된 FastCGI/CGI (Common Gateway Interface) 응용프로그램입니다. 파이썬 플러그인 지원을 통해 새로운 기능을 빠르고 효율적으로 개발하고 배포할 수 있습니다.

QGIS 서버는 QGIS 를 GIS 논리 및 맵 렌더링 용 백엔드로 이용합니다. 또 그래픽 및 플랫폼 독립적인 C++ 프로그래밍을 위해 Qt 라이브러리를 사용합니다. 다른 WMS 소프트웨어와 대조적으로, QGIS 서버는 지도 제작 규칙을 서버 환경 설정 및 사용자 정의 지도 제작 규칙 둘 다를 위한 환경 설정 언어로 이용합니다.

QGIS 데스크탑과 QGIS 서버는 동일한 가시화 라이브러리를 사용하기 때문에, 웹에 게시된 맵이 QGIS 데스크탑의 맵과 동일하게 보입니다.

다음 절들에서, 리눅스 (데비안/우분투 및 파생 배포판들) 와 윈도우 상에서 QGIS 서버를 설정하는 환경 설정 예시를 제공할 것입니다. 서버 플러그인 개발에 관한 더 상세한 정보를 원한다면, `server_plugins` 을 읽어보세요.

자유 소프트웨어 재단이 발행한 버전 1.3 이상의 GNU 자유 문서 사용 허가서의 조건에 따라 이 문서를 장절항목 변경 없이, 앞표지 및 뒤표지 텍스트 추가 없이 복사, 배포, 그리고/또는 수정할 수 있습니다.

이 사용 허가서의 복사본은 부록 `gnu_fdl` 에 포함되어 있습니다.

2.1 데비안 기반 시스템에 설치하기

데비안 기반 (우분투 및 파생판 포함) 시스템 상에서 작동에 필요한 최소한의 환경 설정으로 설치하는 방법을 짧고 간단하게 설명할 것입니다. 하지만, 다른 많은 리눅스 배포판과 운영 체제도 QGIS 서버 패키지를 제공하고 있습니다.

참고: 우분투에서는 운영자 (admin) 권한이 필요한 명령어 앞에 `sudo` 를 추가하면 일반 사용자도 설치할 수 있습니다. 데비안에서는 `sudo` 를 추가할 필요없는 운영자 (root) 로 작업하면 됩니다.

Requirements and steps to add official QGIS repositories to install QGIS Server on a Debian based system are provided in [QGIS installers page](#). You may want to install at least the latest Long Term Release.

대상 버전의 저장소를 환경설정하고 QGIS 서버를 설치하고 나면, 다음과 같은 방법으로 제대로 설치됐는지 테스트할 수 있습니다:

```
/usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
```

다음과 같이 출력됐다면, 서버가 정확히 설치된 것입니다.

참고: `qgis_mapserv.fcgi` 를 실행했을 때 QGIS 버전에 따라 살짝 다른 내용이 출력될 수도 있습니다.

```
QFSFileEngine::open: No file name specified
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Content-Length: 206
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="https://www.opengis.net/ogc">
  <ServiceException code="Service configuration error">Service unknown or unsupported</
  ↳ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
```

참고: 다음 화면에 보이듯이, QGIS 가 Status 400 코드를 출력합니다. 이는 활성화된 HTTP 세션이 없기 때문에 요청이 실패했다는 것을 정확하게 식별한 것입니다. 이 코드는 버그가 아니며, 서버가 제대로 동작하고 있다는 것을 의미합니다.

```
Application path not initialized
Application path not initialized
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/libdummy.so"
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/liblandingpage.so"
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwcs.so"
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs.so"
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs3.so"
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwms.so"
>Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwmts.so"
QFSFileEngine::open: No file name specified
Content-Length: 102
Content-Type: application/json
Server: QGIS FCGI server - QGIS version 3.40.0-Bratislava
Status: 400
[{"code":"Bad request error","description":"Requested URI does not match any
↳registered API handler"}]
```

예시 프로젝트를 추가해봅시다. 사용자 데이터를 사용해도 되고, 또는 예제 데이터를 사용해도 됩니다.

```
mkdir /home/qgis/projects/
cd /home/qgis/projects/
wget https://github.com/qgis/QGIS-Training-Data/archive/release_3.40.zip
unzip release_3.40.zip
mv QGIS-Training-Data-release_3.40/exercise_data/qgis-server-tutorial-data/world.qgs .
mv QGIS-Training-Data-release_3.40/exercise_data/qgis-server-tutorial-data/
↳naturalearth.sqlite .
```

물론 사용자가 선호하는 GIS 소프트웨어로 이 파일을 열고 환경 설정 및 사용할 수 있는 데이터를 살펴봐도 좋습니다.

QGIS 서버를 구동하려면 HTTP 서버가 필요합니다. 아파치 또는 엔진 X 를 추천합니다.

2.1.1 아파치 HTTP 서버

참고: 다음 예시에서, `qgis.demo` 를 사용자 서버의 이름 또는 IP 주소로 대체하십시오.

1. 아파치와 `mod_fcgid` 를 설치하십시오.

```
apt install apache2 libapache2-mod-fcgid
```

2. 사용자의 기본 웹사이트에서 QGIS 서버를 실행할 수 있지만, 이번 예시에서는 특별히 `virtualhost` 를 다음과 같이 환경 설정해봅시다.

1. `/etc/apache2/sites-available` 디렉터리에 다음 내용을 가진 `qgis.demo.conf` 라는 파일을 생성하십시오:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName qgis.demo

  DocumentRoot /var/www/html

  # Apache logs (different than QGIS Server log)
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/qgis.demo.error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/qgis.demo.access.log combined

  # Longer timeout for WPS... default = 40
  FcgidIOTimeout 120

  FcgidInitialEnv LC_ALL "en_US.UTF-8"
  FcgidInitialEnv PYTHONIOENCODING UTF-8
  FcgidInitialEnv LANG "en_US.UTF-8"

  # QGIS log
  FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_STDERR 1
  FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0

  # default QGIS project
  SetEnv QGIS_PROJECT_FILE /home/qgis/projects/world.qgs

  # QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH must lead to a directory writeable by the Server's
  ↳FCGI process user
  FcgidInitialEnv QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH "/home/qgis/qgisserverdb/"
  FcgidInitialEnv QGIS_AUTH_PASSWORD_FILE "/home/qgis/qgisserverdb/qgis-auth.
  ↳db"

  # Set pg access via pg_service file
  SetEnv PGSERVICEFILE /home/qgis/.pg_service.conf
  FcgidInitialEnv PGPASSFILE "/home/qgis/.pgpass"

  # if qgis-server is installed from packages in debian based distros this is
  ↳usually /usr/lib/cgi-bin/
  # run "locate qgis_mapserv.fcgi" if you don't know where qgis_mapserv.fcgi
  ↳is
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  <Directory "/usr/lib/cgi-bin/">
    AllowOverride None
    Options +ExecCGI -MultiViews -SymLinksIfOwnerMatch
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

Require all granted
</Directory>

<IfModule mod_fcgid.c>
FcgidMaxRequestLen 26214400
FcgidConnectTimeout 60
</IfModule>

</VirtualHost>
    
```

참고: 서버환경 변수 절과 `ref:pg_service` 파일 `<pg-service-file>` 절에서 앞의 환경 설정 옵션들 가운데 일부를 설명하고 있습니다.

- 이제 QGIS 서버 로그 및 인증 데이터베이스를 저장할 디렉토리를 생성해봅시다:

```

mkdir -p /var/log/qgis/
chown www-data:www-data /var/log/qgis
mkdir -p /home/qgis/qgisserverdb
chown www-data:www-data /home/qgis/qgisserverdb
    
```

참고: 데비안 기반 시스템에서는 `www-data` 가 아파치 사용자이며, 아파치가 앞에서 말한 위치 또는 파일에 접근할 권한을 가져야 합니다. `chown www-data...` 명령어로 `www-data` 에게 해당하는 디렉터리와 파일의 권한을 줍니다.

- 이미 활성화되어 있지 않다면, 이제 가상 호스트와 `fcgid` 모드를 활성화할 수 있습니다:

```

a2enmod fcgid
a2ensite qgis.demo
    
```

- 이제 아파치를 재시작해서 새 환경 설정을 적용하십시오:

```

systemctl restart apache2
    
```

- 이제 아파치가 `http://qgis.demo` 에 요청에 대한 응답을 해야 한다는 사실을 알게 됐으니, 아파치가 `qgis.demo` 가 어디 있는지 알게 하기 위해 클라이언트 시스템을 설정해줘야 합니다. `hosts` 파일에 `127.0.0.1 qgis.demo` 한 줄을 추가하면 됩니다.

```

# Replace 127.0.0.1 with the IP of your server.
sh -c "echo '127.0.0.1 qgis.demo' >> /etc/hosts"
    
```

중요: `qgis.demo.conf` 와 `/etc/hosts` 두 파일 모두 환경 설정돼 있어야 사용자 설정이 작동한다는 사실을 기억하십시오. 네트워크 상에 있는 다른 클라이언트 (예: 윈도우 또는 맥 OS 컴퓨터) 에서 사용자의 QGIS 서버에 접근할 수 있는지 점검하려면 다른 클라이언트의 `/etc/hosts` 파일을 찾아 `qgis.demo` 이름을 서버의 네트워크 IP 를 가리키도록 변경하십시오. (127.0.0.1 는 로컬 IP 이기 때문에 오직 로컬 컴퓨터에서만 접근할 수 있습니다.) * 닉스 컴퓨터의 `hosts` 파일은 `/etc` 디렉터리에 있으며, 윈도우에서는 `C:\Windows\System32\drivers\etc` 에 있습니다. 윈도우 컴퓨터의 경우 호스트 파일을 열기 전에 사용자 텍스트 편집기를 관리자 권한으로 실행해야 합니다.

이제 QGIS 서버가 `http://qgis.demo` 주소에서 실행되고 있습니다. 이를 점검하려면 웹브라우저에 다음과 같은 간단한 예시를 입력하십시오:

```
http://qgis.demo/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&
↳REQUEST=GetCapabilities
```

2.1.2 엔진 X HTTP 서버

참고: 다음 예시에서, `qgis.demo` 를 사용자 서버의 이름 또는 IP 주소로 대체해주시요.

QGIS 서버를 엔진 X 로 실행할 수도 있습니다. 아파치와는 달리, 엔진 X(NGINX) 는 FastCGI 프로세스를 자동으로 스폰 (spawn) 하지 않습니다. 다른 무언가로 FastCGI 프로세스를 시작시켜야 합니다.

엔진 X 를 설치하십시오:

```
apt install nginx
```

- 첫 번째 옵션으로, QGIS 서버 프로세스를 시동하고 관리하는 **spawn-fcgi** 또는 **fcgiwrap** 을 사용할 수 있습니다. 둘 다 공식 데비안 패키지가 있습니다. 현재 실행중인 X 서버가 없는데 예를 들어 인쇄 등을 해야 하는 경우, *Xvfb* 를 사용할 수 있습니다.
- 또다른 옵션은 **systemd** 에 의존하는 것입니다. ‘systemd’란 오늘날 대부분의 리눅스 배포판이 사용하는 GNU/Linux 용 init 시스템입니다. 이 방법의 장점 가운데 하나는 다른 요소 또는 프로세스가 필요없다는 점입니다. ‘systemd’은 단순하면서도 신뢰성이 높고 생산 배치 (production deployment) 에 효율적이라고 여겨지고 있습니다.

엔진 X 환경 설정

앞의 환경 설정에서 쓰인 **include fastcgi_params;** 가 중요한데, `/etc/nginx/fastcgi_params` 에서 파라미터를 추가하기 때문입니다:

```
fastcgi_param QUERY_STRING          $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD        $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE          $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH        $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME            $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI            $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI           $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT          $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL        $server_protocol;
fastcgi_param REQUEST_SCHEME         $scheme;
fastcgi_param HTTPS                  $https if_not_empty;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE      CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE        nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR             $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT             $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR            $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT            $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME            $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS        200;
```

이에 더해, QGIS 서버 환경을 설정하는 데 몇몇 환경 변수도 사용할 수 있습니다. 엔진 X 환경 설정 파일 `/etc/nginx/nginx.conf` 에서 이런 변수들을 정의하기 위해 다음과 같이 `fastcgi_param` 을 사용해야 합니다:

```
location /qgisserver {
    gzip            off;
    include        fastcgi_params;
    fastcgi_param  QGIS_SERVER_LOG_STDERR  1;
    fastcgi_param  QGIS_SERVER_LOG_LEVEL  0;
    fastcgi_pass   unix:/var/run/qgisserver.socket;
}
```

FastCGI 래퍼

경고: `fcgiwrap` 설정 작업이 `spawn-fcgi` 보다 쉽습니다. `'fcgiwrap'`이 이미 `systemd` 서비스에 포함돼 있기 때문입니다. 그러나 동시에 `'spawn-fcgi'`보다 훨씬 느린 솔루션이 되고 맙니다. `'fcgiwrap'`을 사용하면 각 요청마다 새 QGIS 서버 프로세스를 생성합니다. 다시 말해 각 요청마다 QGIS 프로젝트 파일을 읽고 파싱하는 일을 포함하는 QGIS 서버 초기화 프로세스를 반복한다는 뜻입니다. `'spawn-fcgi'`를 사용하면 각 요청들 사이에 QGIS 서버 프로세스가 살아 있기 때문에 훨씬 나은 성능을 보여줍니다. 따라서 생산 활용 (production use) 관점에서는 `'spawn-fcgi'`를 추천합니다.

spawn-fcgi

`spawn-fcgi` 를 사용하고 싶다면:

1. 첫 단계로 해당 패키지를 설치해야 합니다:

```
apt install spawn-fcgi
```

2. 그 다음 사용자의 엔진 X 서버 환경 설정에 다음 블록을 추가하십시오:

```
location /qgisserver {
    gzip            off;
    include        fastcgi_params;
    fastcgi_pass   unix:/var/run/qgisserver.socket;
}
```

3. 그리고 엔진 X 를 재시작해서 새 환경 설정을 적용하십시오:

```
systemctl restart nginx
```

4. 마지막으로, `'spawn-fcgi'`용 기본 서비스 파일이 없다는 점을 고려해서 사용자 터미널에서 QGIS 서버를 직접 시작해야 합니다:

```
spawn-fcgi -s /var/run/qgisserver.socket \
           -U www-data -G www-data -n \
           /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
```

이제 QGIS 서버가 `http://qgis.demo/qgisserver` 주소에서 실행되고 있습니다.

참고: `'spawn-fcgi'`를 사용하는 경우, 서버 실행 전에 환경 변수를 직접 정의할 수도 있습니다. 예: `export QGIS_SERVER_LOG_STDERR=1`

물론 부팅 시 또는 원하는 때에 QGIS 서버를 실행하기 위한 `init` 스크립트를 추가할 수도 있습니다. 예를 들어 `systemd` 를 사용하는 경우:

1. `/etc/systemd/system/qgis-server.service` 파일을 다음 내용으로 편집하십시오:

```
[Unit]
Description=QGIS server
After=network.target

[Service]
;; set env var as needed
;Environment="LANG=en_EN.UTF-8"
;Environment="QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING=1"
;Environment="QGIS_SERVER_MAX_THREADS=12"
;Environment="QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=0"
;Environment="QGIS_SERVER_LOG_STDERR=1"
;; or use a file:
;EnvironmentFile=/etc/qgis-server/env

ExecStart=spawn-fcgi -s /var/run/qgisserver.socket -U www-data -G www-data -n /
↳usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

2. 그리고 서비스를 활성화하고 실행합니다:

```
systemctl enable --now qgis-server
```

경고: 위의 명령어는 `spawn-fcgi` 가 단 하나의 QGIS 서버 프로세스만 스폰하도록 합니다.

fcgiwrap

`fcgiwrap` 설정은 `spawn-fcgi` 보다 훨씬 쉽지만 훨씬 느리기도 합니다.

1. 먼저 해당 패키지를 설치해야 합니다:

```
apt install fcgiwrap
```

2. 그 다음 사용자의 엔진 X 서버 환경 설정에 다음 블록을 추가하십시오:

```
1 location /qgisserver {
2     gzip                off;
3     include              fastcgi_params;
4     fastcgi_pass         unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
5     fastcgi_param        SCRIPT_FILENAME /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi;
6 }
```

3. 마지막으로, 엔진 X 를 재시작해서 새 환경 설정을 적용하십시오:

```
systemctl restart nginx
systemctl restart fcgiwrap
```

이제 QGIS 서버가 `http://qgis.demo/qgisserver` 주소에서 실행되고 있습니다.

systemd

QGIS 서버를 완전히 활용하려면, 그 중에서도 인쇄 작업을 하려면 X 서버를 실행해야 합니다. 이미 실행중인 X 서버가 있다면, systemd 서비스를 사용할 수 있습니다.

이 방법은 QGIS 서버를 구동하기 위한 환경 설정을 위해 **Socket 단위** 와 **Service 단위** 2 개의 systemd 단위에 의존합니다.

1. **QGIS** 서버 소켓 단위는 엔진 X 가 **QGIS** 서버를 실행하고 서버와 통신하는 데 사용하는 파일 시스템 소켓을 정의하고 생성합니다. 소켓 단위 환경 설정에 `Accept=false` 를 추가해야 하는데, `accept()` 시스템 호출을 호출하면 서비스 단위가 생성한 프로세스로 위임한다는 의미입니다. 이 설정은 `/etc/systemd/system/qgis-server@.socket` 파일에 실제 템플릿으로 저장돼 있습니다:

```
[Unit]
Description=QGIS Server Listen Socket (instance %i)

[Socket]
Accept=false
ListenStream=/var/run/qgis-server-%i.sock
SocketUser=www-data
SocketGroup=www-data
SocketMode=0600

[Install]
WantedBy=sockets.target
```

2. 이제 소켓을 활성화하고 실행합니다:

```
for i in 1 2 3 4; do systemctl enable --now qgis-server@$i.socket; done
```

3. **QGIS** 서버 서비스 단위는 **QGIS** 서버 프로세스를 정의하고 실행합니다. 중요한 점은 서비스 프로세스의 표준 입력이 소켓 단위가 정의한 소켓과 연결돼 있다는 점입니다. `/etc/systemd/system/qgis-server@.service` 파일에 있는 서비스 단위 환경 설정에 이 사실을 `StandardInput=socket` 을 사용해서 설정해주어야 합니다:

```
[Unit]
Description=QGIS Server Service (instance %i)

[Service]
User=www-data
Group=www-data
StandardOutput=null
StandardError=journal
StandardInput=socket
ExecStart=/usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
EnvironmentFile=/etc/qgis-server/env

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

참고: QGIS 서버의 환경 변수는 별개의 `/etc/qgis-server/env` 파일에 정의돼 있습니다. 다음처럼 보일 것입니다:

```
QGIS_PROJECT_FILE=/etc/qgis/myproject.qgs
QGIS_SERVER_LOG_STDERR=1
QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=3
```

4. 이제 소켓 서비스를 실행합니다:

```
for i in 1 2 3 4; do systemctl enable --now qgis-server@$i.service; done
```

5. 마지막으로 이 설정을 위한 엔진 X HTTP 서버 환경 설정을 추가하십시오:

```
upstream qgis-server_backend {
    server unix:/var/run/qgis-server-1.sock;
    server unix:/var/run/qgis-server-2.sock;
    server unix:/var/run/qgis-server-3.sock;
    server unix:/var/run/qgis-server-4.sock;
}

server {
    ...

    location /qgis-server {
        gzip off;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass qgis-server_backend;
    }
}
```

6. 이제 엔진 X 를 재시작해서 새 환경 설정을 적용하십시오:

```
systemctl restart nginx
```

예제 를 공유해준 오슬란디아 (Oslandia) 에 감사드립니다.

2.1.3 Xvfb

QGIS 서버를 완전히 활용하려면, 그 중에서도 인쇄 작업을 하려면 X 서버를 실행해야 합니다. 보통 서버에 X 서버 설치를 권장하지 않기 때문에, 가상 X 환경을 보유하기 위해 Xvfb 를 사용해야 할 수도 있습니다.

서버가 X11 그래픽 환경에서 실행중이라면 Xvfb 를 설치할 필요가 없습니다. <https://www.itopen.it/qgis-server-setup-notes/> 에서 더 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

1. 패키지를 설치하려면:

```
apt install xvfb
```

2. 다음 내용을 가진 /etc/systemd/system/xvfb.service 파일을 생성하십시오:

```
[Unit]
Description=X Virtual Frame Buffer Service
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/Xvfb :99 -screen 0 1024x768x24 -ac +extension GLX +render -
↳noreset

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. xvfb.service 를 활성화하고 실행한 다음 상태를 점검합니다:

```
systemctl enable --now xvfb.service
systemctl status xvfb.service
```

4. 그 다음 사용자의 HTTP 서버에 따라 **DISPLAY** 파라미터를 사용해야 하거나 또는 **xvfb-run** 을 직접 실행해야 합니다.

- 아파치 사용하기:

1. 사용자의 *Fcgid* 환경 설정에 다음을 추가하십시오 (아파치 *HTTP* 서버 참조):

```
FcgidInitialEnv DISPLAY ":99"
```

2. 아파치를 재시작해서 새 환경 설정을 적용하십시오:

```
systemctl restart apache2
```

- 엔진 X 사용하기:

- *spawn-fcgi* 를 사용하는 경우 *xvfb-run* 을 실행합니다:

```
xvfb-run /usr/bin/spawn-fcgi -f /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi \
-s /tmp/qgisserver.socket \
-G www-data -U www-data -n
```

- 파라미터를 사용하는 경우 HTTP 서버 환경 설정에 **DISPLAY** 환경 변수를 추가합니다.

```
fastcgi_param DISPLAY ":99";
```

2.2 윈도우에 설치하기


QGIS Server can also be installed on Windows systems using the OSGeo4W network installer (<https://qgis.org/resources/installation-guide/#windows>).

다음과 같은 간단한 과정을 거치면 됩니다:

1. OSGeo4W 설치 파일을 다운로드한 다음 실행하십시오.
2. “고급 설치 (Advanced Install)”를 선택해서 **QGIS** 데스크탑, **QGIS** 서버 아파치 및 **mod_fcgid** 패키지를 설치하십시오.
3. 아파치는 윈도우 상에서 바로 서비스로 설치되지 않습니다. 다음 과정을 거쳐야 합니다:
 1. (기본 설치 경로를 사용한 경우) C:\OSGeo4W\ 폴더의 루트 위치에 있는 OSGeo4W.bat 파일을 오른쪽 클릭한 다음 *Run as administrator* 를 선택하십시오.
 2. 콘솔에서 *apache-install.bat* 을 실행하십시오. 다음과 같은 내용을 출력할 것입니다:

```
> apache-install.bat
Installing the 'Apache OSGeo4W Web Server' service
The 'Apache OSGeo4W Web Server' service is successfully installed.
Testing httpd.conf....
Errors reported here must be corrected before the service can be started.
...
```

이 보고서에서 볼 수 있는 바와 같이 서비스가 구동됩니다. 하지만 사용자 지정 환경 설정이 없기 때문에 서버가 실행되지 않을 수도 있습니다.



4. C:\OSGeo4w\apps\apache\conf\httpd.conf 파일의 내용을 다음 변경 사항들로 편집하십시오 (다양한 서로 다른 조합도 가능합니다):

목적	기존 환경 설정	대체물
(선택적) IP 그리고/또는 포트를 이용해서 수신할 주소를 사용자 지정합니다. 사용자가 원하는 만큼 많은 항목을 추가할 수 있습니다.	<code>Listen \${SRVPORT}</code>	<code>Listen localhost:8080</code>
스크립트 파일을 찾을 위치를 나타냅니다.	<code>ScriptAlias /cgi-bin/ "\$ ↳{SRVROOT}/cgi-bin/"</code>	<code>ScriptAlias /cgi-bin/ ↳"C:/OSGeo4W/apps/qgis/ ↳bin/"</code>
스크립트 폴더에 대한 권한을 제공합니다.	<code><Directory "\${SRVROOT}/ ↳cgi-bin"> AllowOverride None Options None Require all granted </Directory></code>	<code><Directory "C:/OSGeo4W/ ↳apps/qgis/bin"> SetHandler cgi-script AllowOverride None Options ExecCGI Require all granted </Directory></code>
스크립트 파일로 사용할 파일 확장자를 활성화합니다. 주석 처리를 해제하면 됩니다.	<code>#AddHandler cgi-script . ↳cgi</code>	<code>AddHandler cgi-script . ↳cgi .exe</code>
OSGeo4W 사용자 지정 환경 설정 변수들을 더 많이 추가합니다.	<code># parse OSGeo4W apache_ ↳conf files IncludeOptional "C:/ ↳OSGeo4W/httpd.d/httpd_ ↳*.conf"</code>	<code># parse OSGeo4W apache_ ↳conf files IncludeOptional "C:/ ↳OSGeo4W/httpd.d/httpd_ ↳*.conf" SetEnv GDAL_DATA "C:/ ↳OSGeo4W/share/gdal" SetEnv QGIS_AUTH_DB_DIR_ ↳PATH "C:/OSGeo4W/apps/ ↳qgis/resources"</code>

5. 아파치 웹 서버를 재시작하십시오.

```
> apache-restart.bat
```

6. 브라우저 창을 열어서 QGIS 서버에 대한 GetCapabilities 요청을 테스트하십시오. localhost:8080 부분을 사용자가 수신하도록 설정한 IP 및 포트로 변경하십시오.

```
http://localhost:8080/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&  
↳REQUEST=GetCapabilities
```

캐피빌리티를 담은 XML 파일이 반환될 것입니다. 사용자 서버를 사용할 준비가 끝났습니다.

2.3 프로젝트를 서비스하기

이제 QGIS 서버를 설치하고 실행했으니, 사용만 하면 됩니다.

당연히, 작업할 QGIS 프로젝트가 필요합니다. 물론 연락처 정보를 정의하고 좌표계에 몇몇 제약 조건을 확실히 하거나 일부 레이어를 제외하는 등 사용자 프로젝트 전체를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 작업에 대해 사용자가 알아야 할 모든 것은 다음 사용자 프로젝트 환경 설정하기 에서 설명하고 있습니다.

그러나 지금 단계에서는 앞에서 설명한 대로 사전에 다운로드한, 환경 설정을 완료한 /home/qgis/projects/world.qgs 파일을 통해 간단한 프로젝트를 이용하겠습니다.

이 프로젝트 파일을 열고 레이어를 살펴보면, 현재 사용 가능한 레이어가 4 개 있습니다:

- ‘airports’
- ‘places’
- ‘countries’
- ‘countries_shapeburst’

서버에 요청하는 방법에 대해 지금 전부 이해할 필요는 없습니다. 그러나 QGIS 서버에서 이 레이어들 가운데 몇 개를 받아들일 수도 있습니다. 사용자의 웹 브라우저에 다음과 같이 입력하면 ‘countries’ 레이어를 받아들일 수 있습니다.

- 앞에서 설명한 아파치 HTTP 서버 설치 지침을 따른 경우:

```
http://qgis.demo/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?MAP=/home/qgis/projects/world.qgs&
→LAYERS=countries&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:4326&
→WIDTH=400&HEIGHT=200&BBOX=-90,-180,90,180
```

- 앞에서 설명한 엔진 X HTTP 서버 설치 지침을 따른 경우:

```
http://qgis.demo/qgisserver?MAP=/home/qgis/projects/world.qgs&LAYERS=countries&
→SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:4326&WIDTH=400&HEIGHT=200&
→BBOX=-90,-180,90,180
```

웹 브라우저에 다음 이미지가 표시된다면, QGIS 서버가 바르게 실행되고 있다는 의미입니다:




그림 2.1: 기본 GetMap 요청에 대한 서버의 응답

MAP 파라미터를 지정하는 대신 프로젝트가 기본으로 사용할 QGIS_PROJECT_FILE 환경 변수를 정의해야 할 수도 있다는 사실을 기억하십시오. (환경 변수 를 참조하세요.)

예를 들어 ‘spawn-fcgi’의 경우:

```
export QGIS_PROJECT_FILE=/home/qgis/projects/world.qgs
spawn-fcgi -f /usr/lib/bin/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi \
    -s /var/run/qgisserver.socket \
    -U www-data -G www-data -n
```

2.4 사용자 프로젝트 환경 설정하기

새로운 QGIS 서버 WMS, WFS, OAPIF 또는 WCS 를 제공하려면, 일정 데이터를 가진 QGIS 프로젝트 파일을 생성하거나 사용자의 현재 프로젝트들 가운데 하나를 사용해야 합니다. 아직 정의되지 않았다면, QGIS 에서 레이어들의 색상과 스타일 및 프로젝트 좌표계를 정의하십시오. 그 다음 *Project > Properties...* 대화창의 *QGIS Server* 메뉴를 선택하고 *Service Capabilities* 탭에서 OWS 관련 정보를 입력하십시오.

Enable Service Capabilities 옵션이 비활성 상태라면, 먼저 이 옵션을 활성화해야 합니다. 이 정보는 WMS, WFS 또는 WCS 의 *GetCapabilities* 응답에 나타날 것입니다. *Enable Service capabilities* 옵션을 활성화하지 않은 경우, QGIS 서버는 `cgi-bin` 폴더에 있는 `wms_metadata.xml` 파일 안에 있는 정보를 사용할 것입니다.

2.4.1 WMS 케이퍼빌리티

In the *WMS* tab, you can define the options for the WMS capabilities.

- Check *Advertised extent* to define the extent advertised in the WMS GetCapabilities response. The spatial extent selector widget helps you enter the extent as a `xmin`, `xmax`, `ymin`, `ymax` text or pick it from the map canvas, layers, bookmarks...
- *CRS restrictions* 옵션을 활성화하면, QGIS 서버가 맵을 렌더링하는 데 어떤 좌표계를 사용할지를 제약할 수 있습니다. 제한된 좌표계를 제약하는 편이 좋습니다. WMS 의 *GetCapabilities* 응답의 용량을 줄여주기 때문입니다. 해당 옵션 아래 있는  아이콘을 클릭해서 좌표계 선택기에서 좌표계를 선택할 수 있고, 또는 *Used* 버튼을 클릭해서 목록에 QGIS 프로젝트에서 사용된 적이 있는 좌표계들을 추가할 수도 있습니다.
- 사용자 프로젝트에 인쇄 조판을 정의했다면, *GetProjectSettings* 응답에 인쇄 조판 목록이 들어 있을 것입니다. *GetPrint* 요청이 이 정보를 이용, 인쇄 조판기의 조판 가운데 하나를 템플릿으로 사용해서 인쇄할 수 있습니다. 이 기능은 WMS 1.3.0 사양에 대응하는 QGIS 전용 확장 기능입니다. WMS 가 게시하는 인쇄 조판 가운데 하나라도 제외하고 싶다면, *Exclude layouts* 옵션을 활성화한 다음 그 아래 있는  아이콘을 클릭하십시오. 그러면 *Select print layout* 대화창이 열리는데, 이 대화창에서 인쇄 조판을 선택해서 제외될 조판 목록에 추가할 수 있습니다.
- WMS 가 게시하는 레이어 가운데 어떤 레이어 또는 레이어 그룹을 제외하고 싶다면, *Exclude Layers* 옵션을 활성화한 다음 그 아래 있는  아이콘을 클릭하십시오. 그러면 *Select restricted layers and groups* 대화창이 열리는데, 이 대화창에서 게시하고 싶지 않은 레이어 및 레이어 그룹을 선택할 수 있습니다. 여러 항목을 한꺼번에 선택하고 싶다면 Shift 또는 Ctrl 키를 함께 사용하십시오. 필요하지 않은 레이어를 게시되는 레이어에서 제외시키는 편이 좋습니다. WMS *GetCapabilities* 응답의 용량을 줄여 클라이언트 쪽의 불러오기 시간을 단축시킬 수 있기 때문입니다.
- *Layer and Feature Options*
요청한 *GetFeatureInfo* 를 평문 텍스트, XML 및 GML 로 받을 수 있습니다.
 - *Use layer ids as name* 옵션을 체크하면, *GetCapabilities* 응답 또는 *GetMap* `LAYERS` 파라미터에서 레이어를 참조하는 데 레이어 ID 를 사용할 것입니다. 체크하지 않으면, 레이어 이름 또는 짧은 이름이 정의된 경우 (*vectorservermenu* 참조) 그 이름을 사용합니다.




그림 2.2: WMS/WFS/WCS 를 서비스하는 QGIS 서버 프로젝트 정의하기




그림 2.3: WMS 탭에서 정의할 수 있는 항목들

- 사용자가 원한다면 *Add geometry to feature response* 옵션을 활성화시킬 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 *GetFeatureInfo* 응답에 각 피처에 대한 경계 상자를 포함시킬 것입니다. *WITH_GEOMETRY* 파라미터도 참조하십시오.
- 원호 (circular arc) 도형을 표시하지 못 하는 웹 클라이언트가 많이 있기 때문에, *GetFeatureInfo* 응답으로 클라이언트에 도형을 전송하기 전에 도형을 선분화시키는 옵션이 있습니다. 이 옵션으로 이런 클라이언트라도 피처의 도형을 (예를 들어 피처를 강조하기 위해) 표시하게 할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하려면 *Segmentize feature info geometry* 를 체크해야 합니다.
- *GetFeatureInfo geometry precision* 옵션을 사용해서 *GetFeatureInfo* 도형의 정밀도도 설정할 수 있습니다. 완전한 정밀도가 필요하지 않은 경우, 이 옵션으로 대역폭을 절약할 수 있습니다.
- 사용자 레이어 가운데 하나가 맵 도우말 표시 를 이용하고 있는 경우 (예: 표현식을 사용해서 텍스트를 표시하는 경우) *GetFeatureInfo* 출력물 안에 이 정보가 들어 있을 것입니다. 레이어가 값 맵 (개념 매핑) 을 이용하고 있다면, 이 정보도 *GetFeatureInfo* 출력물 안에 들어 있을 것입니다.
- QGIS 서버가 WMS *GetCapabilities* 응답 안에 특정한 요청 URL 을 선언하기를 바란다면, *Advertised URL* 란에 그에 해당하는 URL 을 입력하십시오.

• *Map and Legend Options*

- *GetLegendGraphic* 요청에 어떤 레이어 그룹을 건네주면 해당 그룹의 모든 하위 레이어들이 (그룹 라벨은 없지만) 범례 그림에 추가됩니다. 레이어 트리에 레이어 그룹의 (그리고 하위 그룹들의) 이름도 삽입하고 싶다면, QGIS 데스크톱 범례에서와 마찬가지로, *Add layer groups in GetLegendGraphic* 옵션을 활성화하십시오.
- When QGIS project contains layer groups, they are listed in WMS capabilities document alongside with layers. If a group (its name as listed in capabilities) is included in WMS GetMap *LAYERS* parameter alongside with names of layers in that group, QGIS would duplicate the layers: once for the group and once for specific layer. If you check the *Skip name attribute for groups* option, *GetCapabilities* will only return title attribute for the group but not its name attribute, making it impossible to include groups in list of layers of *GetMap* request.
- Furthermore, you can restrict the maximum size of the maps returned by the requests by entering the maximum width and height into the respective fields under *Maximum image size for GetMap and GetLegendGraphic requests*.
- You can change the *Quality for JPEG and WebP images* factor. The quality factor must be in the range 0 to 100. Specify 0 for maximum compression, 100 for no compression.
- *Maximum features for Atlas print requests* 필드를 설정하면 요청 한 번으로 인쇄할 수 있는 지도책 객체의 개수 제한을 변경할 수 있습니다.
- QGIS 서버를 타일 모드로 (*TILED* 파라미터 참조) 사용하는 경우, *Tile buffer in pixels* 를 설정할 수 있습니다. 추천 값은 사용자의 QGIS 프로젝트에서 가장 큰 심볼 또는 라인 너비의 크기입니다.
- Depending on whether the map uses a projected CRS or a geographic CRS and if there is no information to evaluate the map unit sized symbols, you can provide reference for size through either a *Default scale for legend* or *Default map units per mm in legend*.

2.4.2 WMTS 케이퍼빌리티

In the *WMTS* tab you can select the layers you want to publish as WMTS and specify if you want to publish as PNG or JPEG.

If you enter a URL in the *Advertised URL* field, QGIS Server will advertise this specific URL in the WMTS GetCapabilities response.

2.4.3 WFS/OAPIF 케이퍼빌리티

In the *WFS/OAPIF* tab, you can select the layers you want to publish as WFS or OAPIF, and specify if they will allow update, insert and delete operations.

If you enter a URL in the *Advertised URL* field, QGIS Server will advertise this specific URL in the WFS GetCapabilities response.

2.4.4 WCS 케이퍼빌리티

In the *WCS* tab, you can select the layers that you want to publish as WCS.

WCS capabilities 부분의 *Advertised URL* 란에 URL 을 입력한다면, QGIS 서버가 WCS GetCapabilities 응답에 이 특정 URL 을 선언할 것입니다.

2.4.5 사용자 OWS 를 미세 조정하기

For vector layers, the *Fields* tab of the *Layer*  *Layer Properties* dialog allows you to define for each attribute if it will be published or not. By default, all the attributes are published by your WMS and WFS. If you don't want a specific attribute to be published, uncheck the appropriate checkbox in the *Configuration* column:

- *Do not expose in WFS*
- *Do not expose in WMS*

프로젝트 파일에 텍스트 주석 또는 SVG 주석을 추가해서 사용자의 WMS 가 생성한 맵 위에 워터마크를 중첩시킬 수 있습니다. 주석 생성에 대한 지침은 *sec_annotations* 를 참조하세요. WMS 출력물 위에 주석을 워터마크로 표시하려면, *Annotation text* 대화창의 *Fixed map position* 옵션을 비활성화해야 합니다. 주석 도구 가운데 하나를 선택한 상태에서 주석을 더블클릭하면 이 옵션에 접근할 수 있습니다. SVG 주석의 경우, *Project*  *Properties* ...대화창의 *General* 메뉴에서 프로젝트가 절대 경로를 저장하도록 설정하거나 또는 SVG 이미지의 경로를 직접 수정해서 무결한 상대 경로를 나타내도록 해야 합니다.

2.5 외부 소프트웨어와의 통합

QGIS Server provides standard OGC web services like *WMS*, *WFS*, etc. thus it can be used by a wide variety of end user tools.




그림 2.4: WMTS 탭에서 정의할 수 있는 항목들




그림 2.5: WFS/OAPIF 탭에서 정의할 수 있는 항목들




그림 2.6: WCS 탭에서 정의할 수 있는 항목들

2.5.1 QGIS 데스크탑과의 통합

QGIS 서버가 맵 서버라면 QGIS 데스크탑은 맵 설계자입니다. QGIS 서버가 맵 또는 QGIS 프로젝트를 OGC 표준을 제공하기 위해 서비스할 것입니다. 이런 QGIS 프로젝트는 파일 또는 데이터베이스의 항목 (QGIS 데스크탑에서 *Project > Save to > PostgreSQL* 사용) 가운데 하나일 수 있습니다.

여기에 더해, QGIS 서버가 사용하는 프로젝트를 새로고침하려면 전용 업데이트 워크플로를 (예: 프로젝트 파일을 서버 위치에 복사해넣고 QGIS 서버를 재시작한다는지) 설정해야만 합니다. 지금은 아직 (메시지 큐 서비스를 통해 서버를 다시 불러오는) 자동화 프로세스가 구현되지 않았습니다.

2.5.2 MapProxy 와의 통합

MapProxy is a tile cache server and as it can read and serve any WMS/WMTS map server, it can be directly connected to QGIS server web services and improve end user experience.

2.5.3 QWC2 와의 통합

QWC2 는 QGIS 서버 전용의 응답형 웹 응용 프로그램입니다. 레이어 선택, 객체 정보 등등 고도로 사용자 지정된 맵 뷰어를 작성할 수 있게 해줍니다. 여기에 인증 또는 인쇄 서비스와 같은 많은 플러그인을 사용할 수 있는데, 이 저장소에서 전체 목록을 볼 수 있습니다.

QGIS 서버는 **OGC(Open Geospatial Consortium)** 가 개발한 표준 프로토콜에 따라 데이터를 서비스할 수 있습니다:

- WMS 1.1.1 및 1.3.0
- WFS 1.0.0 및 1.1.0
- OGC API - Features (WFS3)
- WCS 1.0.0 및 1.1.1
- WMTS 1.0.0

QGIS 렌더링 엔진은 본래의 표준 프로토콜은 물론, 그 습성을 사용자 지정할 수 있는 가능성을 크게 확장시켜주는 몇몇 상용 제품의 파라미터 및 요청을 지원합니다.

3.1 기본 사항

이 장에서는 서비스들이 공통적으로 공유하는 개념과 파라미터를 설명합니다. 이들 가운데 일부는 OGC 사양 표준으로 정의되어 있지만 일부는 QGIS 서버에 매우 특화되어 있습니다.

표준 개념:

개념	설명
<i>SERVICE</i>	서비스 이름
<i>REQUEST</i>	요청 이름

판매자 개념:

개념	설명
<i>MAP</i>	QGIS 프로젝트 파일
<i>FILE_NAME</i>	다운로드한 파일의 파일 이름
짧은 이름	짧은 이름 정의

3.1.1 SERVICE

이 표준 파라미터를 통해 특정요청에 대해 사용할 서비스의 이름을 지정할 수 있습니다. 파라미터 서식은 `SERVICE=NAME` 과 같아야 합니다.

다음은 **WMS** 서비스의 URL 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&...
```

참고: *WFS3 (OGC 피쳐 API)* 같은 REST 기반 서비스에는 사용할 수 없습니다.

3.1.2 REQUEST

이 표준 파라미터를 통해 특정서비스에 대해 실행할 요청의 이름을 지정할 수 있습니다. 파라미터 서식은 `REQUEST=RequestName` 과 같아야 합니다.

다음은 **GetCapabilities** 요청의 URL 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
REQUEST=GetCapabilities
&...
```

참고: *WFS3 (OGC 피쳐 API)* 같은 REST 기반 서비스에는 사용할 수 없습니다.

3.1.3 MAP

이 판매자 파라미터를 통해 사용할 QGIS 프로젝트 파일을 정의할 수 있습니다. 절대 경로로 정의할 수도 있고, 서버의 `qgis_mapserv.fcgi` 실행 파일 위치를 기준으로 하는 상대 경로로 정의할 수도 있습니다. 기본적으로, `MAP` 은 필수적으로 정의해야 합니다. 요청이 실제로 작동하려면 QGIS 프로젝트가 필요하기 때문입니다. 하지만 기본 QGIS 프로젝트를 정의하는 데 `QGIS_PROJECT_FILE` 환경 변수가 쓰일 수도 있습니다. 이런 특정한 경우, `MAP` 은 더 이상 필수적인 파라미터가 아닙니다. 더 자세한 정보는 고급 환경설정 장을 참조하세요.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
MAP=/tmp/QGIS-Training-Data/exercise_data/qgis-server-tutorial-data/world.qgs
&...
```

3.1.4 FILE_NAME

이 판매자 파라미터를 설정하면, 서버 응답을 지정한 파일 이름을 가진 첨부 파일로 클라이언트에 전송할 것입니다. 다음은 XML **GetCapabilities** 문서를 저장하는 URL 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetCapabilities
&FILE_NAME=wms_capabilities.xml
&...
```

참고: *WFS3 (OGC 피쳐 API)* 같은 REST 기반 서비스에는 사용할 수 없습니다.

3.1.5 단축명

많은 요소들이 짧은 이름 (**short name**) 과 제목 (**title**) 을 둘 다 가지고 있습니다. 짧은 이름이란 기계 간 통신 (machine-to-machine communication) 에 쓰이는 텍스트 문자열을 말하고, 제목은 사람이 읽을 수 있는 문자열을 뜻합니다. 예를 들어 어떤 데이터셋이 “최고 기온 (*Maximum Atmospheric Temperature*)”같은 서술적인 제목을 가지고 있으면서도 데이터셋 요청 시에는 “*ATMAX*”같은 짧은 이름을 쓸 수도 있습니다. 사용자는 다음 요소에 대해 제목, 짧은 이름, 요약 설정할 수 있습니다:

- 레이어: 레이어를 오른쪽 클릭하고 *Properties...* > *QGIS Server* > *Description* 메뉴 항목을 선택하십시오.
- 그룹: 그룹을 오른쪽 클릭하고 *Set Group WMS data* 메뉴 항목을 선택하십시오.
- 프로젝트: *Project* > *Properties...* > *QGIS Server* > *Service Capabilities* 메뉴를 선택하십시오.




그림 3.1: 그룹 WMS 데이터 설정 대화창

즉 QGIS 서버와 대화형 작업을 할 때 이런 항목들을 식별하기 위해 짧은 이름이 쓰일 수도 있습니다. 다음은 표준 **LAYERS** 파라미터를 사용해서 요청할 레이어를 지정하는 URL 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=shortname1,shortname2
&...
```

3.2 WMS(웹 맵 서비스)

QGIS 서버에 구현된 WMS 1.1.1 및 1.3.0 표준은 QGIS 프로젝트로부터 생성된 맵 또는 범례 이미지를 요청할 수 있는 HTTP 인터페이스를 제공합니다. 전형적인 WMS 요청은 사용할 QGIS 프로젝트, 렌더링할 레이어는 물론 생성할 이미지 포맷도 정의합니다. SLD(Styled Layer Descriptor) 사용도 기본으로 지원합니다.

사양:

- WMS 1.1.1
- WMS 1.3.0
- SLD 1.1.0 WMS profile

QGIS 서버가 제공하는 표준 요청:

요청	설명
<i>GetCapabilities</i>	서버에 대한 정보를 담은 XML 메타데이터를 반환합니다.
<i>GetMap</i>	맵을 반환합니다.
<i>GetFeatureInfo</i>	픽셀 위치에 대한 데이터 (도형 및 값) 를 검색합니다.
<i>GetLegend-Graphic</i>	범례 심볼을 반환합니다.
<i>GetStyle(s)</i>	SLD 로 된 스타일 설명을 가진 XML 문서를 반환합니다.
<i>DescribeLayer</i>	각각 벡터 레이어 및 래스터 레이어에 대한 WFS 및 WCS 의 사용가능성에 관한 정보를 반환합니다.

QGIS 서버가 제공하는 상용 소프트웨어 요청:

요청	설명
<i>GetPrint</i>	QGIS 조판을 반환합니다.
<i>GetProjectSettings</i>	QGIS 서버에 대한 특정 정보를 반환합니다.
<i>GetSchemaExtension</i>	선택적인 확장 케이퍼빌리티에 관한 XML 메타데이터를 반환합니다.

3.2.1 GetCapabilities

OGC WMS 1.1.1 및 1.3.0 사양에 따른 **GetCapabilities** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetCapabilities) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전

GetCapabilities 요청은 다음 상용 소프트웨어의 파라미터도 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetCapabilities
```

3.2.2 GetMap

OGC WMS 1.1.1 및 1.3.0 사양에 따른 **GetMap** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetMap) 의 이름
<i>VERSION</i>	O	서비스의 버전
<i>LAYERS</i>	X	표시할 레이어
<i>STYLES</i>	X	레이어의 스타일
<i>SRS / CRS</i>	O	좌표계
<i>BBOX</i>	O	맵 범위
<i>WIDTH</i>	O	이미지의 픽셀 단위 너비
<i>HEIGHT</i>	O	이미지의 픽셀 단위 높이
<i>FORMAT</i>	X	이미지 포맷
<i>TRANSPARENT</i>	X	투명한 배경
<i>SLD</i>	X	스타일 작업에 쓰이는 SLD 의 URL
<i>SLD_BODY</i>	X	스타일 작업에 사용될 인라인 (In-line) SLD(XML)

표준 파라미터에 더해, QGIS 서버는레드라이닝, 외부 WMS 레이어 는 물론 다음 추가 파라미터도 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>BGCOLOR</i>	X	배경 색상을 지정합니다.
<i>DPI</i>	X	출력물의 해상도를 지정합니다.
<i>IMAGE_QUALITY</i>	X	JPEG 압축
<i>OPACITIES</i>	X	레이어 또는 레이어 그룹의 투명도
<i>FILTER</i>	X	피처의 하위집합
<i>SELECTION</i>	X	피처를 강조합니다.
<i>FILE_NAME</i>	X	다운로드한 파일의 파일 이름
<i>FORMAT_OPTIONS</i>	X	FORMAT=application/dxf 파라미터 사용 시에만 쓰입니다. 지정한 파일 포맷의 옵션들
<i>TILED</i>	X	FORMAT=application/dxf 파라미터 사용 시에만 쓰입니다. 타일 모드 로 작동합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
&STYLES=style1,default,style3
&OPACITIES=125,200,125
&CRS=EPSG:4326
&WIDTH=400
&HEIGHT=400
&FORMAT=image/png
&TRANSPARENT=TRUE
&DPI=300
&TILED=TRUE
```

VERSION

이 파라미터는 사용할 서비스의 버전을 지정할 수 있습니다. VERSION 파라미터가 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- 1.1.1
- 1.3.0

버전 번호에 따라, 다음 파라미터의 사용 방법이 조금씩 달라집니다. 이에 대해서는 차후 설명하겠습니다:

- CRS / SRS
- BBOX

LAYERS

이 파라미터는 맵 상에 표시할 레이어를 지정할 수 있습니다. 레이어 이름을 쉼표로 구분해야 합니다.

이에 더해, QGIS 서버는 레이어를 다음을 통해 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다:

- 레이어 ID: *Project > Properties*...대화창의 *QGIS Server > WMS* 탭에 레이어 ID 로 레이어를 선택할 수 있는 프로젝트 수준 옵션이 있습니다. 이 옵션을 활성화하려면 *Use layer ids as names* 체크박스를 체크하십시오.
- 짧은 이름

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayerid1,mylayerid2
&...
```

STYLES

렌더링 단계에서 어떤 레이어 스타일을 사용할지 지정하는 데 이 파라미터를 사용할 수 있습니다. 스타일을 쉼표로 구분해야 합니다. 기본 스타일의 이름은 default 입니다.

SRS / CRS

SRS 파라미터는 **WMS 1.1.1** 에서 맵 출력물의 좌표계를 나타낼 수 있으며, EPSG:XXXX 같은 서식이어야 합니다. 현재 버전이 **1.1.1** 이라면 CRS 도 지원한다는 사실을 기억하십시오.

WMS 1.3.0 의 경우, CRS 파라미터가 선호되지만 SRS 도 지원합니다.

요청에서 CRS 와 SRS 파라미터 둘 다 사용한 경우, VERSION 파라미터에서 지정한 현재 버전을 우선합니다.

다음 예시에서는, VERSION 파라미터 값이 무엇이든 SRS 파라미터를 사용합니다. CRS 가 없기 때문입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&SRS=EPSG:2854
&...
```

다음 예시에서는, VERSION 파라미터 값 때문에 CRS 대신 SRS 파라미터를 사용합니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.1.1
&CRS=EPSG:4326
&SRS=EPSG:2854
&...
```

다음 예시에서는, VERSION 파라미터 값 때문에 SRS 대신 CRS 파라미터를 사용합니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&CRS=EPSG:4326
&SRS=EPSG:2854
&...
```

BBOX

이 파라미터는 맵 범위를 현재 좌표계의 단위로 지정할 수 있습니다. 좌표를 십자로 구분해야 합니다.

BBOX 파라미터는 min_a,min_b,max_a,max_b 와 같은 서식이지만 a 와 b 축의 정의는 현재 VERSION 파라미터에 따라 달라집니다:

- **WMS 1.1.1** 에서는 축의 순서가 언제나 동/북입니다.
- **WMS 1.3.0** 에서는 축의 순서가 좌표계 기관 (CRS authority) 을 따릅니다.

예를 들면 EPSG:4326 과 **WMS 1.1.1** 인 경우, a 가 경도 (동) 이고 b 는 위도 (북) 이기 때문에 요청이 다음과 같이 보입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.1.1
&SRS=epsg:4326
&BBOX=-180,-90,180,90
&...
```

그러나 WMS 1.3.0 인 경우, EPSG 데이터베이스에 정의된 축의 순서가 북/동이기 때문에 a 가 위도이고 b 는 경도가 됩니다:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WMS  
&REQUEST=GetMap  
&VERSION=1.3.0  
&CRS=epsg:4326  
&BBOX=-90,-180,90,180  
&...
```

WIDTH

이 파라미터는 출력 이미지의 너비를 픽셀 단위로 지정할 수 있습니다.

HEIGHT

이 파라미터는 출력 이미지의 높이를 픽셀 단위로 지정할 수 있습니다.

FORMAT

이 파라미터는 맵 이미지의 포맷을 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- jpg
- jpeg
- image/jpeg
- image/png
- image/png; mode=1bit
- image/png; mode=8bit
- image/png; mode=16bit
- image/webp
- application/dxf: WFS 서비스에서 읽기 접근이 가능한 레이어만 DXF 포맷으로 내보냅니다.
- application/pdf

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0  
&REQUEST=GetMap  
&FORMAT=application/dxf  
&LAYERS=Haltungen,Normschacht,Spezialbauwerke  
&CRS=EPSG%3A21781  
&BBOX=696136.28844801,245797.12108743,696318.91114315,245939.25832905  
&WIDTH=1042  
&HEIGHT=811  
&FORMAT_OPTIONS=MODE:SYMBOLLAYERSYMBOLOLOGY;SCALE:250  
&FILE_NAME=plan.dxf
```

TRANSPARENT

이 불 (boolean) 파라미터는 배경 투명도를 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

하지만 FORMAT 파라미터가 나타내는 이미지 포맷이 PNG 가 아닌 경우 이 파라미터를 무시합니다.

BGCOLOR

이 파라미터는 맵 이미지의 배경 색상을 지정할 수 있습니다. 하지만 PNG 이미지인 경우, TRANSPARENT 파라미터와 결합해서 사용할 수 없습니다. (투명을 더 우선하기 때문입니다.) 일반적인 색상 이름을 사용할 수도 있고, 십육진법으로 표기할 수도 있습니다.

일반적인 표기법을 사용한 URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&BGCOLOR=green
&...
```

십육진법 표기법을 사용한 URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&BGCOLOR=0x00FF00
&...
```

DPI

이 파라미터는 요청한 출력물의 해상도를 지정할 수 있습니다.

IMAGE_QUALITY

이 파라미터는 JPEG 이미지 전용입니다. JPEG 압축 기본값은 -1 입니다.

Project > Properties... 대화창의 *OWS Server > WMS capabilities* 메뉴에서 이 기본값을 QGIS 프로젝트 별로 변경할 수 있습니다. GetMap 요청에서 이 파라미터를 무시하고 싶은 경우 IMAGE_QUALITY 파라미터를 사용하면 됩니다.

OPACITIES

섬표로 구분된 불투명도 (opacity) 값 목록입니다. 레이어 또는 그룹 수준에서 불투명도를 설정할 수 있습니다. 0 (완전히 투명) 에서 255 (완전히 불투명) 범위의 값을 사용할 수 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&WIDTH=400
&HEIGHT=200
&CRS=EPSG:4326
&LAYERS=countries,places
&BBOX=42,-6,52,15
&OPACITIES=255,0
```




그림 3.2: 왼쪽은 OPACITIES=255,0 그리고 오른쪽은 OPACITIES=255,255

FILTER

FILTER 파라미터를 통해 레이어의 하위 집합을 선택할 수 있습니다. 문법은 QGIS 하위 집합 문자열과 기본적으로 동일합니다. 하지만, QGIS 서버를 통해 데이터베이스에 SQL 삽입 (injection) 이 일어나는 일을 막기 위한 몇몇 제약 조건이 있습니다. 파라미터에서 위험한 문자열이 발견될 경우, QGIS 서버는 다음 오류를 반환할 것입니다:

```
<ServiceExceptionReport>
  <ServiceException code="Security">The filter string XXXXXXXXX has been rejected_
  ↳because of security reasons.
  Note: Text strings have to be enclosed in single or double quotes. A space between_
  ↳each word / special character is mandatory.
  Allowed Keywords and special characters are IS,NOT,NULL,AND,OR,IN,=,<,<,>,>=,!=",',
  ↳', (,) ,DMETAPHONE,SOUNDEX.
  Not allowed are semicolons in the filter expression.</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
```

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&VERSION=1.3.0
&WIDTH=400
&HEIGHT=300
&CRS=EPSG:4326
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
&BBOX=41,-6,52,10
&LAYERS=countries_shapeburst,countries,places
&FILTER=countries_shapeburst,countries:"name" = 'France';places: "name" = 'Paris'
```



그림 3.3: FILTER 파라미터를 사용한 GetMap 요청에 대한 서버의 응답

이 예시에서 countries 및 countries_shapeburst 레이어에 동일한 "name" = 'France' 필터를 적용한 반면, "name" = 'Paris' 필터는 places 레이어에만 적용되었습니다.

참고: FILTER 파라미터가 존재하는 경우 GetFeatureInfo 를 통해 속성을 검색할 수 있고 X/Y 파라미터를 생략할 수도 있습니다. 그러면 QGIS 서버가 일치하는 피처에 관한 정보를 반환하고 결합된 경계 상자를 XML 출력물 형태로 생성할 것입니다.

SELECTION

SELECTION 파라미터는 하나 이상의 레이어에서 피처를 강조시킬 수 있습니다. 피처 ID 를 심표로 구분한 목록을 전송하면 벡터 피처를 선택할 수 있습니다.

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=mylayer1,mylayer2
&SELECTION=mylayer1:3,6,9;mylayer2:1,5,6
&...
```

다음 그림은, 예를 들어 http://myserver.com/...&SELECTION=countries:171,65 처럼, SELECTION 파라미터를 사용한 GetMap 요청이 반환한 응답의 예시입니다.

소스 데이터셋에서 파라미터의 피처 ID 에 해당하는 프랑스와 루마니아가 노란색으로 강조돼 있습니다.



그림 3.4: SELECTION 파라미터를 사용한 GetMap 요청에 대한 서버의 응답

FORMAT_OPTIONS

선택한 포맷을 위한 옵션들을 지정하는 데 이 파라미터를 사용할 수 있습니다. GetMap 요청에 있는 FORMAT=application/dxf 전용입니다. 쌍반점으로 구분한 키: 값 쌍의 목록을 받습니다:

- **SCALE:** 심볼 규칙, 필터, 스타일용으로 사용됩니다. (데이터를 실제로 크기 조정하지는 않습니다. 데이터는 원본 척도로 유지됩니다.)
- **MODE:** QGIS 데스크탑 DXF 내보내기 대화창에서 지정하는 내보내기 옵션에 대응합니다. NOSYMBOLLOGY, FEATURESYMBOLLOGY 및 SYMBOLLAYERSYMBOLLOGY 값을 사용할 수 있습니다.
- **LAYERATTRIBUTES:** DXF 레이어 이름을 위한 값을 담고 있는 필드 또는 레이어가 여러 개인 경우 쉼표로 구분된 필드 목록을 지정합니다—지정하지 않을 경우, 원본 QGIS 레이어 이름을 사용합니다.
- **USE_TITLE_AS_LAYERNAME:** 이 파라미터를 사용하면, 레이어의 제목을 레이어 이름으로 사용할 것입니다.
- **CODEC:** 인코딩에 사용할 코덱을 지정합니다. 기본값은 ISO-8859-1 입니다. QGIS 데스크탑 DXF 내보내기 대화창에서 사용할 수 있는 무결한 값을 찾아보십시오.
- **NO_MTEXT:** 라벨에 MTEXT 대신 TEXT 를 사용합니다.
- **FORCE_2D:** 산출물을 2D 로 강제합니다. 폴리라인 너비를 지정하려면 이 옵션이 필수입니다.

TILED

성능 향상을 위해 QGIS 서버를 타일 모드로 사용할 수 있습니다. 이 모드에서, 클라이언트는 몇 개의 조그만 고정 크기 타일을 요청해서 조립하여 전체 맵을 만듭니다. 이 과정에서 두 타일 사이의 경계선 위 또는 가까이 있는 심볼이 잘린 것으로 보일 수도 있습니다. 심볼이 두 타일 가운데 하나에만 존재하기 때문입니다.

TILED 파라미터를 TRUE 로 설정하면 QGIS 서버가 타일 모드로 작동해서, QGIS 프로젝트에서 환경 설정한 타일 버퍼 를 적용합니다. (사용자 프로젝트 환경 설정하기 를 참조하세요.)

TILED 가 TRUE 이고 QGIS 프로젝트에서 타일 버퍼를 0 이 아닌 값으로 환경 설정했다면, 타일 경계선에서 심볼이 잘리는 일을 피하기 위해 타일 범위 바깥에 있는 피처를 렌더링합니다.

TILED 파라미터의 기본값은 FALSE 입니다.

3.2.3 GetFeatureInfo

OGC WMS 1.1.1 및 1.3.0 사양에 따른 **GetFeatureInfo** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetFeatureInfo) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>QUERY_LA</i>	O	쿼리할 레이어
<i>LAYERS</i>	O	표시할 레이어 (<i>QUERY_LAYERS</i> 와 동일)
<i>STYLES</i>	X	레이어의 스타일
<i>SRS / CRS</i>	O	좌표계
<i>BBOX</i>	X	맵 범위
<i>WIDTH</i>	O	이미지의 픽셀 단위 너비
<i>HEIGHT</i>	O	이미지의 픽셀 단위 높이
<i>TRANS-PARENT</i>	X	투명한 배경
<i>INFO_FOR</i>	X	출력물 포맷
<i>FEA-TURE_COU</i>	X	반환할 피처의 최대 개수
<i>I</i>	X	쿼리할 포인트의 픽셀 열
<i>X</i>	X	I 파라미터와 동일 (WMS 1.1.1 용)
<i>J</i>	X	쿼리할 포인트의 픽셀 행
<i>Y</i>	X	J 파라미터와 동일 (WMS 1.1.1 용)
<i>WMS_PRE</i>	X	도형 반환 시 사용할 정밀도 (소수점 이하 자릿수). (객체 요청에 도형을 추가하는 방법을 참조하세요.) 기본값은 -1 로, 프로젝트에서 정의한 정밀도를 사용한다는 뜻입니다.

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>FILTER</i>	X	피처의 하위집합
<i>FI_POINT_TOLERANCE</i>	X	포인트 레이어의 픽셀 단위 허용 오차
<i>FI_LINE_TOLERANCE</i>	X	라인 레이어의 픽셀 단위 허용 오차
<i>FI_POLYGON_TOLERANCE</i>	X	폴리곤 레이어의 픽셀 단위 허용 오차
<i>FILTER_GEOM</i>	X	도형 필터링
<i>WITH_DISPLAY_NAME</i>	X	출력물에 피처 표시 이름 추가
<i>WITH_MAPTIP</i>	X	출력물에 맵 도움말 (map tip) 추가
<i>WITH_GEOMETRY</i>	X	출력물에 도형 추가

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&CRS=EPSG:4326
&WIDTH=400
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
&HEIGHT=400
&INFO_FORMAT=text/xml
&TRANSPARENT=TRUE
&QUERY_LAYERS=mylayer1
&FEATURE_COUNT=3
&I=250
&J=250
```

INFO_FORMAT

이 파라미터는 산출물의 포맷을 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- text/xml
- text/html
- text/plain
- application/vnd.ogc.gml
- application/json

QUERY_LAYERS

이 파라미터는 맵 상에 표시할 레이어를 지정합니다. 레이어 이름을 심프로 구분해야 합니다.

이에 더해, QGIS 서버는 레이어를 다음을 통해 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다:

- 짧은 이름 (short name)
- 레이어 ID

더 자세한 정보는 *GetMap* 에 정의된 LAYERS 파라미터를 참조하세요.

FEATURE_COUNT

이 파라미터는 레이어별로 반환해야 할 피처의 최대 개수를 지정합니다. 예를 들어 QUERY_LAYERS 파라미터를 layer1, layer2 로 설정하고 FEATURE_COUNT 를 3 으로 설정하면 'layer1'로부터 피처를 최대 3 개 반환할 것입니다. 'layer2'도 마찬가지로 피처를 최대 3 개 반환할 것입니다.

각 레이어별로 피처 1 개만 반환하는 것이 기본값입니다.

I

WMS 1.3.0 에서 정의된 이 파라미터는 쿼리 포인트의 픽셀 열을 지정할 수 있습니다.

X

I 파라미터와 동일하지만, WMS 1.1.1 에서 정의되었습니다.

J

WMS 1.3.0 에서 정의된 이 파라미터는 쿼리 포인트의 픽셀 행을 지정할 수 있습니다.

Y

J 파라미터와 동일하지만, WMS 1.1.1 에서 정의되었습니다.

FI_POINT_TOLERANCE

이 파라미터는 포인트 레이어의 허용 오차를 픽셀 단위로 지정합니다.

FI_LINE_TOLERANCE

이 파라미터는 라인 레이어의 허용 오차를 픽셀 단위로 지정합니다.

FI_POLYGON_TOLERANCE

이 파라미터는 폴리곤 레이어의 허용 오차를 픽셀 단위로 지정합니다.

FILTER_GEOM

이 파라미터는 피처가 교차해야 하는 WKT 도형을 지정합니다.

WITH_DISPLAY_NAME

이 파라미터는 출력물에 피처 표시 이름 (feature display name) 을 추가할지 여부를 지정합니다.

다음 값을 사용할 수 있습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

WITH_MAPTIP

이 파라미터는 출력물에 맵 도움말 (map tip) 을 추가할지 여부를 지정합니다.

다음 값을 사용할 수 있습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE
- HTML_FI_ONLY_MAPTIP: like TRUE, with the difference that the HTML response to the feature info request only contains the maptip. This gives full control over the HTML response using e.g. the built-in layer maptip editor.

WITH_GEOMETRY

이 파라미터는 산출물에 도형을 추가할지 여부를 지정합니다. 이 기능을 사용하려면 먼저 QGIS 프로젝트에서 *Add geometry to feature response* 옵션을 활성화해야만 합니다. 사용자 프로젝트 환경 설정 을 참조하세요.

다음 값을 사용할 수 있습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

3.2.4 GetLegendGraphic

OGC WMS 1.1.1 및 1.3.0 사양에 따른 **GetLegendGraphic** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetLegendGraphic) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>LAYERS</i>	O	표시할 레이어
<i>STYLES</i>	X	레이어의 스타일
<i>SRS / CRS</i>	X	좌표계
<i>BBOX</i>	X	맵 범위
<i>WIDTH</i>	X	이미지의 픽셀 단위 너비
<i>HEIGHT</i>	X	이미지의 픽셀 단위 높이
<i>FORMAT</i>	X	범례 서식
<i>TRANSPARENT</i>	X	투명한 배경

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 범례 요소의 크기를 변경하거나 레이어 제목 및 항목 라벨의 글꼴 속성을 변경할 수 있는 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>SRCWIDTH</i>	X	맵 너비
<i>SRCHEIGHT</i>	X	맵 높이
<i>SHOWFEATURECOUNT</i>	X	피처의 개수를 표시하는 요소를 추가
<i>RULE</i>	X	심볼 렌더링 규칙
<i>RULELABEL</i>	X	항목 라벨 렌더링 규칙
<i>BOXSPACE</i>	X	범례 프레임과 내용 사이의 여백 (밀리미터 단위)
<i>LAYERSPACE</i>	X	레이어들 사이의 수직 간격 (밀리미터 단위)
<i>LAYERTITLESPACE</i>	X	레이어 제목과 항목들 사이의 수직 간격 (밀리미터 단위)
<i>SYMBOLSPACE</i>	X	심볼과 항목들 사이의 수직 간격 (밀리미터 단위)
<i>ICONLABELSPACE</i>	X	심볼과 라벨 사이의 수평 간격 (밀리미터 단위)
<i>SYMBOLWIDTH</i>	X	심볼 미리보기의 너비 (밀리미터 단위)
<i>SYMBOLHEIGHT</i>	X	심볼 미리보기의 높이 (밀리미터 단위)
<i>LAYERTITLE</i>	X	레이어 제목 렌더링 규칙
<i>LAYERFONTFAMILY</i>	X	레이어 글꼴 계열
<i>LAYERFONTBOLD</i>	X	레이어 제목을 굵은 글꼴로 렌더링
<i>LAYERFONTSIZE</i>	X	레이어 제목 글꼴 크기 (포인트 단위)
<i>LAYERFONTITALIC</i>	X	레이어 제목을 기울인 글꼴로 렌더링
<i>LAYERFONTCOLOR</i>	X	레이어 제목 글꼴 색상
<i>ITEMFONTFAMILY</i>	X	항목 글꼴 계열
<i>ITEMFONTBOLD</i>	X	항목 라벨을 굵은 글꼴로 렌더링
<i>ITEMFONTSIZE</i>	X	항목 라벨 글꼴 크기 (포인트 단위)
<i>ITEMFONTITALIC</i>	X	항목 라벨을 기울인 글꼴로 렌더링
<i>ITEMFONTCOLOR</i>	X	항목 라벨 글꼴 색상
<i>SHOWRULEDETAILS</i>	X	Adds the rule text to JSON output
<i>ADDLAYERGROUPS</i>	X	JSON 출력물에 레이어 그룹 추가

BBOX

이 파라미터를 통해 범례를 (범례 서식은 [여기](#) 에서 설명하고 있습니다) 작성해야 할 지리적 영역을 지정할 수 있지만, *RULE* 파라미터와 함께 사용할 수는 없습니다. *BBOX* 파라미터를 사용하는 경우 반드시 *SRS/CRS* 파라미터도 함께 설정해줘야만 합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,airports
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
```

참고: *BBOX* 파라미터를 정의한 경우, 범례를 콘텐츠 기반 범례 라고 부릅니다.

WIDTH

이 파라미터는 기본적으로 쓰이지 않지만, RULE 파라미터를 설정한 경우 필수 파라미터가 됩니다. 이런 경우 산출 이미지의 너비를 픽셀 단위로 지정할 수 있습니다.

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=getlegendgraphic
&LAYER=testlayer%20%C3%A8%C3%A9
&RULE=rule1
&WIDTH=30
&HEIGHT=30
```

HEIGHT

이 파라미터는 기본적으로 쓰이지 않지만, RULE 파라미터를 설정한 경우 필수 파라미터가 됩니다. 이런 경우 산출 이미지의 높이를 픽셀 단위로 지정할 수 있습니다.

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYER=testlayer%20%C3%A8%C3%A9
&RULE=rule1
&WIDTH=30
&HEIGHT=30
```

FORMAT

이 파라미터를 통해 범례 이미지 포맷을 지정할 수도 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- image/jpeg
- image/png
- application/json

JSON 포맷의 경우, 심볼을 Base64 로 인코딩하고 조판이나 글꼴 관련 다른 옵션들은 연산에 넣지 않습니다. 범례는 클라이언트 쪽에서 작성되어야만 하기 때문입니다. JSON 포맷은 RULE 파라미터와 함께 사용할 수 없습니다.

다음은 산출물을 JSON 포맷으로 지정한 URL 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS&
REQUEST=GetLegendGraphic&
LAYERS=airports&
FORMAT=application/json
```

그리고 대응하는 JSON 산출물은 다음과 같습니다:

```
{
  "nodes": [
    {
      "icon": "<base64 icon>",
      "title": "airports",
      "type": "layer"
    }
  ]
}
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

    ],
    "title":""
}

```

SRCWIDTH

RULE 파라미터를 설정한 경우 이 파라미터를 정의할 수도 있습니다. 이런 경우, 기저 GetMap 요청에 SRCWIDTH 값을 WIDTH 파라미터로 포워딩하고 GetLegendGraphic 요청의 WIDTH 파라미터는 이미지 범례 크기에 사용됩니다.

SRCHEIGHT


RULE 파라미터를 설정한 경우 이 파라미터를 정의할 수도 있습니다. 이런 경우, 기저 GetMap 요청에 SRCHEIGHT 값을 HEIGHT 파라미터로 포워딩하고 GetLegendGraphic 요청의 HEIGHT 파라미터는 이미지 범례 크기에 사용됩니다.

SHOWFEATURECOUNT

이 파라미터를 통해 범례에 피쳐 개수를 활성화시킬 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

다음은 예시입니다:



RULE

This parameter is available on layers with *Rule-based* rendering and allows to build a legend with only the named rule symbol. It cannot be combined with BBOX parameter. HEIGHT and WIDTH must be specified.

URL 예시:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=mylayer,
&RULE=myrulename,
&WIDTH=20,
&HEIGHT=20

```

RULELABEL

이 파라미터를 통해 항목 라벨 렌더링을 제어할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE: 항목 라벨 표시
- FALSE: 항목 라벨 숨기기
- AUTO: *Single symbol* 로 렌더링된 레이어의 경우 항목 라벨 숨기기

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,airports
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&RULELABEL=AUTO
```



그림 3.5: 단일 심볼 레이어의 라벨을 숨긴 범례 렌더링

BOXSPACE

이 파라미터를 통해 범례 프레임과 범례 내용 사이의 여백을 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 2 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
&TRANSPARENT=TRUE
&BOXSPACE=0
```




그림 3.6: 왼쪽은 BOXSPACE=0 그리고 오른쪽은 BOXSPACE=15

LAYERSPACE

이 파라미터를 통해 레이어 사이의 수직 간격을 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 3 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERSPACE=0
```




그림 3.7: 왼쪽은 LAYERSPACE=0 그리고 오른쪽은 LAYERSPACE=10

LAYERTITLESAPCE

이 파라미터를 통해 레이어 제목과 그 아래 항목들 사이의 수직 간격을 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 3 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERTITLESAPCE=0
```




그림 3.8: 왼쪽은 LAYERTITLESAPCE=0 그리고 오른쪽은 LAYERTITLESAPCE=10

SYMBOLSPACE

이 파라미터를 통해 심볼과 그 아래 항목 사이의 수직 간격을 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 2 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&SYMBOLSPACE=0
```




그림 3.9: 왼쪽은 SYMBOLSPACE=0 그리고 오른쪽은 SYMBOLSPACE=5

ICONLABELSPACE

이 파라미터를 통해 심볼과 라벨 텍스트 사이의 수평 간격을 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 2 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=getlegendgraphic
&LAYERS=countries,
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ICONLABELSPACE=0
```



그림 3.10: 왼쪽은 ICONLABELSPACE=0 그리고 오른쪽은 ICONLABELSPACE=10

SYMBOLWIDTH

이 파라미터를 통해 심볼 미리보기의 너비를 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 7 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&SYMBOLWIDTH=2
```



그림 3.11: 왼쪽은 SYMBOLWIDTH=2 그리고 오른쪽은 SYMBOLWIDTH=20

SYMBOLHEIGHT

이 파라미터를 통해 심볼 미리보기의 높이를 밀리미터 단위로 지정할 수 있습니다. 기본 여백값은 4 밀리미터입니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries,
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&SYMBOLHEIGHT=2
```



그림 3.12: 왼쪽은 SYMBOLHEIGHT=2 그리고 오른쪽은 SYMBOLHEIGHT=6

LAYERTITLE

이 파라미터는 레이어 제목을 렌더링할지 여부를 지정합니다.

다음 값을 사용할 수 있습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE (기본값)
- FALSE

LAYERFONTFAMILY

이 파라미터는 레이어 제목을 렌더링할 글꼴 계열을 지정합니다.

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries
&LAYERFONTFAMILY=monospace
```

LAYERFONTBOLD

이 파라미터는 레이어 제목을 굵은 글꼴로 렌더링할지 여부를 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERFONTBOLD=TRUE
```




그림 3.13: LAYERFONTBOLD=TRUE 로 렌더링한 범례

LAYERFONTSIZE

이 파라미터는 레이어 제목을 렌더링할 글꼴 크기를 포인트 단위로 지정합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&LAYERFONTSIZE=20
```




그림 3.14: LAYERFONTSIZE=20 으로 렌더링한 범례

LAYERFONTITALIC

이 파라미터는 레이어 제목을 기울인 글꼴로 렌더링할지 여부를 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WMS  
&REQUEST=GetLegendGraphic  
&LAYERS=airports,places  
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32  
&CRS=EPSG:4326  
&TRANSPARENT=TRUE  
&LAYERFONTITALIC=TRUE
```




그림 3.15: LAYERFONTITALIC=TRUE 로 렌더링한 범례

LAYERFONTCOLOR

이 파라미터는 레이어 제목 글꼴 색상을 지정합니다. 색상을 지원하는 색상 이름으로 (red, green, ...) 지정할 수도 있고, 16 진법 표기법으로 (0xFF0000, 0x00FF00, ...) 지정할 수도 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WMS  
&REQUEST=GetLegendGraphic  
&LAYERS=airports,places  
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32  
&CRS=EPSG:4326  
&TRANSPARENT=TRUE  
&LAYERFONTCOLOR=0x5f9930
```



그림 3.16: LAYERFONTCOLOR=0x5f9930 으로 렌더링한 범례

ITEMFONTFAMILY

이 파라미터는 항목 라벨을 렌더링할 글꼴 계열을 지정합니다.

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=countries
&ITEMFONTFAMILY=monospace
```

ITEMFONTBOLD

이 파라미터는 항목 라벨을 굵은 글꼴로 렌더링할지 여부를 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ITEMFONTBOLD=TRUE
```




그림 3.17: ITEMFONTBOLD=TRUE 로 렌더링한 범례

ITEMFONTSIZE

이 파라미터는 레이어 제목을 렌더링할 글꼴 크기를 포인트 단위로 지정합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WMS  
&REQUEST=GetLegendGraphic  
&LAYERS=airports,places  
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32  
&CRS=EPSG:4326  
&TRANSPARENT=TRUE  
&ITEMFONTSIZE=20
```



그림 3.18: ITEMFONTSIZE=30 으로 렌더링한 범례

ITEMFONTITALIC

이 파라미터는 항목 라벨을 기울인 글꼴로 렌더링할지 여부를 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다 (대소문자 구분 안 함):

- TRUE
- FALSE

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WMS  
&REQUEST=GetLegendGraphic  
&LAYERS=airports,places  
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32  
&CRS=EPSG:4326  
&TRANSPARENT=TRUE  
&ITEMFONTITALIC=TRUE
```




그림 3.19: ITEMFONTITALIC=TRUE 로 렌더링한 범례

ITEMFONTCOLOR

이 파라미터는 항목 라벨 글꼴 색상을 지정합니다. 색상을 지원하는 색상 이름으로 (red, green, ...) 지정할 수도 있고, 16 진법 표기법으로 (0xFF0000, 0x00FF00, ...) 지정할 수도 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetLegendGraphic
&LAYERS=airports,places
&BBOX=43.20,-2.93,49.35,8.32
&CRS=EPSG:4326
&TRANSPARENT=TRUE
&ITEMFONTCOLOR=0x5f9930
```



그림 3.20: ITEMFONTCOLOR=0x5f9930 으로 렌더링한 범례

SHOWRULEDETAILS

This parameter specifies if the JSON output will also contain the details about the rule that generated the legend entry. This parameter only has effect when the renderer is rule-based or categorized.

다음은 산출물을 JSON 포맷으로 지정한 URL 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS&
REQUEST=GetLegendGraphic&
LAYERS=airports&
FORMAT=application/json&
SHOWRULEDETAILS=TRUE
```

그리고 대응하는 JSON 산출물은 다음과 같습니다:

```
{
  "nodes": [
    {
      "icon": "<base64 icon>",
      "title": "airports",
      "type": "layer",
      "rule": "type = 'airport'"
    }
  ],
  "title": ""
}
```

ADDLAYERGROUPS

이 파라미터는 JSON 출력물이 범례 항목에 레이어 그룹 (및 하위 그룹) 의 이름도 표시할지를 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- TRUE: 그룹 라벨 표시하기
- FALSE (기본값): 그룹 라벨 숨기기




그림 3.21: 레이어 그룹 라벨을 표시하지 않은 (왼쪽) 범례와 표시한 (오른쪽) 범례

이에 대응해서 그룹 이름을 표시하는 JSON 출력물은 다음과 같이 보일 것입니다:

```
{ "nodes":
  [ { "nodes":
    [ { "icon":
      ↪ "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAACXBIXMAABY1AAAWJQFJUiTwAAAAUk1EQVQ4jWNgGAXDHZASU
      ↪ 37128evBKKisr/
      ↪ 0+a7IMiNi93C15DcUppM4wYQ5nWuZAcMIQNvHv3Lu083C0kG0hys0FZRrJNo2AYAQC87BpkGQj1fwAAAABJRUS5ErkJggg==
      ↪ ",
        "title": "layer_a", "type": "layer"
      },
    { "nodes":
      [ { "icon":
        ↪ "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAUCAyAAABvVQZ0AAAACXBIXMAABY1AAAWJQFJUiTwAAAAHU1EQVQ4jWNgGAWjYCQDxl
        ↪ ",
          "title": "layer_b", "type": "layer"
        },
        { "icon":
          ↪ "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAUCAyAAABvVQZ0AAAACXBIXMAABY1AAAWJQFJUiTwAAAAHU1EQVQ4jWNgGAWjYCQDxl
          ↪ "
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

↪8aaEeMglEwYAAAAIoCzTtn5XoAAAAASUVORK5CYII=",
  "title":"layer_c", "type":"layer"
}],
  "title":"lines", "type":"group"
},
{ "icon":
↪"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAATCAYAAAByUDbMAAAACXBIWXMABY1AAAWJQFJUiTAAAAKklEQVQ4WNUV1X/
↪z0AlwMLAwMDAnXmQKoYxUcWUUCNGDRs1bNSwYWYYACXDAsvQaTuVAAAAAE1FTkSuQmCC",
  "title":"layer_d", "type":"layer"
}],
  "title":"top-level-group", "type":"group"
}],
  "title":""
}

```

3.2.5 GetStyle(s)

OGC WMS 1.1.1 사양에 따른 **GetStyle** (또는 **GetStyles**) 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetStyle 또는 GetStyles) 의 이름
<i>LAYERS</i>	O	쿼리할 레이어

GetStyle 요청은 다음 상용 소프트웨어의 파라미터도 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetStyles
&LAYERS=mylayer1,mylayer2

```

3.2.6 DescribeLayer

OGC WMS 1.1.1 및 1.3.0 사양에 따른 **DescribeLayer** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (DescribeLayer) 의 이름
<i>LAYERS</i>	O	설명할 레이어
<i>SLD_VERSION</i>	O	SLD 버전

DescribeLayer 요청은 다음 상용 소프트웨어의 파라미터도 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
MAP	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=DescribeLayer
&SLD_VERSION=1.1.0
&LAYERS=mylayer1
```

XML 문서의 예시:

```
<DescribeLayerResponse xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xsi="http://www.w3.
↵org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xlink=
↵"http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:se="http://www.opengis.net/se"
↵xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/
↵DescribeLayer.xsd">
  <Version>1.1.0</Version>
  <LayerDescription>
    <owsType>wfs</owsType>
    <se:OnlineResource xlink:href="http://localhost/qgisserver" xlink:type="simple
↵"/>
    <TypeName>
      <se:FeatureTypeName>my_vector_layer</se:FeatureTypeName>
    </TypeName>
  </LayerDescription>
  <LayerDescription>
    <owsType>wcs</owsType>
    <se:OnlineResource xlink:href="http://localhost/qgisserver" xlink:type="simple
↵"/>
    <TypeName>
      <se:FeatureTypeName>my_raster_layer</se:FeatureTypeName>
    </TypeName>
  </LayerDescription>
</DescribeLayerResponse>
```

SLD_VERSION

이 파라미터를 통해 SLD의 버전을 지정할 수 있습니다. 1.1.0 값만 사용할 수 있습니다.

3.2.7 GetPrint

QGIS 서버는 인쇄 조판 출력물을 PDF 또는 픽셀 포맷으로 생성할 수 있습니다. 게시된 프로젝트에 있는 인쇄 조판기 창을 템플릿으로 사용합니다. 클라이언트는 **GetPrint** 요청 안에 템플릿이 담고 있는 조판 맵 및 라벨의 파라미터를 지정할 수 있습니다.

GetPrint 요청은 레드라이닝, 외부 WMS 레이어는 물론 다음 파라미터도 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetPrint) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>LAYERS</i>	X	표시할 레이어
<i>TEMPLATE</i>	O	사용할 레이어 템플릿
<i>SRS / CRS</i>	O	좌표계
<i>FORMAT</i>	X	출력물 포맷
<i>FORMAT_OPTIONS</i>	X	지정한 파일 포맷의 옵션들 FORMAT=application/pdf 파라미터 사용 시에만 쓰입니다.
<i>ATLAS_PK</i>	X	지도책 피처
<i>STYLES</i>	X	레이어의 스타일
<i>TRANSPARENT</i>	X	투명한 배경
<i>OPACITIES</i>	X	레이어 또는 레이어 그룹의 투명도
<i>SELECTION</i>	X	피처를 강조합니다.
<i>mapX:EXTENT</i>	X	맵 'X'의 범위
<i>mapX:LAYERS</i>	X	맵 'X'의 레이어
<i>mapX:STYLES</i>	X	맵 'X'의 레이어의 스타일
<i>mapX:SCALE</i>	X	맵 'X'의 레이어의 축척
<i>mapX:ROTATION</i>	X	맵 'X'의 기울기
<i>mapX:GRID_INTERVAL</i>	X	맵 'X'의 X 축 그리드 간격
<i>mapX:GRID_INTERVAL</i>	X	맵 'X'의 Y 축 그리드 간격

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&CRS=EPSG:4326
&FORMAT=png
&TEMPLATE=Layout%201
&map0:EXTENT=-180,-90,180,90
&map0:LAYERS=mylayer1,mylayer2,mylayer3
&map0:OPACITIES=125,200,125
&map0:ROTATION=45
```

조판 템플릿이 맵을 하나 이상 담고 있을 수도 있다는 사실을 기억하십시오. 이런 맥락에서, 사용자가 특정 맵을 환경 설정하려는 경우 mapX: 파라미터를 사용해야 합니다. 이때 x 는 **GetProjectSettings** 요청 시 받아들일 수 있는 양수 (□□) 입니다.

다음은 예시입니다:

```
<WMS_Capabilities>
...
<ComposerTemplates xsi:type="wms:_ExtendedCapabilities">
<ComposerTemplate width="297" height="210" name="Druckzusammenstellung 1">
<ComposerMap width="171" height="133" name="map0"/>
<ComposerMap width="49" height="46" name="map1"/></ComposerTemplate>
</ComposerTemplates>
...
```

(다음 페이지에 계속)

</WMS_Capabilities>

TEMPLATE

이 파라미터는 인쇄용으로 사용할 조판 템플릿의 이름을 지정할 수 있습니다.

FORMAT

이 파라미터는 맵 이미지의 포맷을 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- png (기본값)
- image/png
- jpg
- jpeg
- image/jpeg
- svg
- image/svg
- image/svg+xml
- pdf
- application/pdf

FORMAT 파라미터가 이 값들 가운데 하나가 아닐 경우, 예외를 반환합니다.

FORMAT_OPTIONS

선택한 포맷을 위한 옵션들을 지정하는 데 이 파라미터를 사용할 수 있습니다. `GetPrint` 요청에 있는 `FORMAT=application/pdf` 전용입니다. 쌍반점으로 구분한 키: 값 쌍의 목록을 받습니다:

- `RASTERIZE_WHOLE_IMAGE`: PDF 전체를 이미지로 내보내야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `False`
- `FORCE_VECTOR_OUTPUT`: PDF 를 벡터로 내보내야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `False`
- `APPEND_GEOREFERENCE`: PDF 에 지리참조 정보를 추가해야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `True`
- `EXPORT_METADATA`: PDF 에 메타데이터를 추가해야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `True`
- `TEXT_RENDER_FORMAT`: PDF 내보내기를 위한 텍스트 렌더링 형식을 설정합니다. `AlwaysOutlines` (기본값) 또는 `AlwaysText` 가운데 하나로 설정할 수 있습니다.
- `SIMPLIFY_GEOMETRY`: 피쳐 도형을 단순화시켜야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `True`
- `WRITE_GEO_PDF`: PDF 를 지리공간 PDF(Geospatial PDF) 포맷으로 내보내야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `False`
- `USE_ISO_32000_EXTENSION_FORMAT_GEOREFERENCING`: ISO 32000 지리참조를 사용해야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `False`
- `USE_OGC_BEST_PRACTICE_FORMAT_GEOREFERENCING`: OGC 모범 사례 (best practice) 지리참조를 사용해야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: `False`
- `EXPORT_THEMES`: 지리공간 PDF 내보내기에 사용할 맵 테마들을 쉼표로 구분한 목록입니다.

- PREDEFINED_MAP_SCALES: 맵을 렌더링하기 위한 맵 축척들을 심표로 구분한 목록입니다.
- LOSSLESS_IMAGE_COMPRESSION: PDF 에 내장된 이미지를 비손실 압축 알고리즘을 사용해서 압축시켜야만 할지 여부를 지정합니다. 기본값: False
- DISABLE_TILED_RASTER_RENDERING: PDF 에 있는 타일화 래스터를 타일화 해제시켜야 할지 여부를 지정합니다. 기본값: False

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&CRS=EPSG:4326
&FORMAT=pdf
&TEMPLATE=Layout%201
&FORMAT_OPTIONS=FORCE_VECTOR_OUTPUT:TRUE;TEXT_RENDER_FORMAT:AlwaysOutlines;PREDEFINED_
↪MAP_SCALES:250
```

ATLAS_PK

이 파라미터는 인쇄하려는 피처를 지정해서 지도책 렌더링을 활성화할 수 있습니다. (프로젝트 환경 설정에서 설정한 피처 최대 개수에 따라) 모든 피처를 담은 지도책을 받아오려면, * 특수문자를 사용하면 됩니다.

FORMAT 파라미터가 pdf 인 경우, 모든 피처 페이지를 결합한 PDF 문서 파일 1 개를 반환합니다. 다른 모든 포맷의 경우, 단일 페이지를 반환합니다.

mapX:EXTENT

이 파라미터는 조판 맵 항목의 범위를 xmin, ymin, xmax, ymax 서식으로 지정합니다.

mapX:ROTATION

이 파라미터는 맵의 기울기를 도 단위로 지정합니다.

mapX:GRID_INTERVAL_X

이 파라미터는 X 축 방향의 그리드선 밀도를 지정합니다.

mapX:GRID_INTERVAL_Y

이 파라미터는 Y 축 방향의 그리드선 밀도를 지정합니다.

mapX:SCALE

이 파라미터는 조판 맵 항목의 맵 축척을 지정합니다. 클라이언트 및 서버가 축척 분모를 계산할 때 서로 다른 알고리즘을 사용하는 경우라도, 레이어와 라벨의 축척 기반 가시성을 보장하는 데 유용합니다.

mapX:LAYERS

이 파라미터는 조판기 맵 항목의 레이어를 지정합니다. 이 파라미터에 대해 더 자세한 정보를 알고 싶다면 *GetMap* 레이어를 참조하세요.

mapX:STYLES

이 파라미터는 특정 조판기 맵 항목에 정의된 레이어 스타일을 지정합니다. 이 파라미터에 대해 더 자세한 정보를 알고 싶다면 *GetMap* 스타일 을 참조하세요.

3.2.8 GetProjectSettings

이 요청 유형은 *GetCapabilities* 와 비슷하게 작동하지만 좀 더 QGIS 서버에 특화되어 있고, 클라이언트가 *GetCapabilities* 산출물에는 없는 추가 정보를 얻을 수 있게 해줍니다:

- 레이어의 초기 가시성
- 벡터 속성 및 속성 편집 유형 관련 정보
- 레이어 순서 및 렌더링 순서 관련 정보
- WFS 에 게시된 레이어 목록
- 레이어 트리에 있는 그룹이 상호 배타적인 경우 표시합니다.

GetProjectSettings 요청은 다음 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetProjectSettings) 의 이름

3.2.9 GetSchemaExtension

GetSchemaExtension 요청을 통해 QGIS 서버가 구현한 것과 같은 WMS 서비스의 부가적으로 확장된 케이퍼빌리티 및 작업 내용을 검색할 수 있습니다.

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetSchemaExtension) 의 이름

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetSchemaExtension
```

XML 문서의 예시:

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wms="http://www.opengis.net/wms"
↳" xmlns:qgs="http://www.qgis.org/wms" targetNamespace="http://www.qgis.org/wms"
↳elementFormDefault="qualified" version="1.0.0">
  <import namespace="http://www.opengis.net/wms" schemaLocation="http://schemas.
↳opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd"/>
  <element name="GetPrint" type="wms:OperationType" substitutionGroup="wms:_
↳ExtendedOperation"/>
  <element name="GetStyles" type="wms:OperationType" substitutionGroup="wms:_
↳ExtendedOperation"/>
</schema>
```

3.2.10 외부 WMS 레이어

QGIS 서버는 WMS *GetMap* 및 WMS *GetPrint* 요청에 외부 WMS 서버의 레이어를 포함시킬 수 있습니다. 웹 클라이언트가 웹 지도에 외부 배경 레이어를 사용하는 경우 특히 유용한 기능입니다. 성능 상의 이유로, 웹 클라이언트가 이런 외부 레이어를 (QGIS 서버를 경유하는 것이 아니라) 직접 요청해야 합니다. 하지만 인쇄 작업의 경우, 지도에 이런 외부 레이어를 인쇄하려면 QGIS 서버를 통해 외부 레이어를 경유시켜야 합니다.

LAYERS 파라미터에 외부 레이어를 EXTERNAL_WMS:<layername> 으로 추가할 수 있습니다. 외부 WMS 레이어의 파라미터는 (예: URL, 포맷, dpiMode, 좌표계, 레이어, 스타일) 나중에 <layername>:<parameter> 서식의 서비스 파라미터로 지정할 수 있습니다. *GetMap* 요청에서 이런 서비스 파라미터는 다음과 같이 보일 것입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetMap
&LAYERS=EXTERNAL_WMS:basemap,layer1,layer2
&OPACITIES=100,200,255
&STYLES=,,
&basemap:url=http://externalserver.com/wms.fcgi
&basemap:format=image/jpeg
&basemap:dpiMode=7
&basemap:crs=EPSG:2056
&basemap:layers=orthofoto
&basemap:styles=default
```

GetPrint 요청에서도 외부 레이어를 비슷하게 사용할 수 있습니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&REQUEST=GetPrint
&TEMPLATE=A4
&map0:layers=EXTERNAL_WMS:basemap,layer1,layer2
&map0:EXTENT=<minx,miny,maxx,maxy>
&OPACITIES=100,200,255
&basemap:url=http://externalserver.com/wms.fcgi
&basemap:format=image/jpeg
&basemap:dpiMode=7
&basemap:crs=EPSG:2056
```

(다음 페이지에 계속)

```
&basemap:layers=orthofoto
&basemap:styles=default
```

3.2.11 레드라이닝 (redlining)

이 기능은 *GetMap* 및 *GetPrint* 요청과 함께 사용할 수 있습니다.

요청 안에 있는, 서버가 반환한 표준 이미지 (맵) 위에 중첩되는 도형 및 라벨을 전송하는 데 이 REDLINING 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 사용자가 표준 맵에는 없는 일부 지역 또는 위치 등을 강조하거나 또는 그런 곳에 주석 (라벨) 을 달 수 있도록 해줍니다.

다음 서식은 *GetMap* 요청입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetMap
&HIGHLIGHT_GEOM=POLYGON((590000 5647000, 590000 6110620, 2500000 6110620, 2500000_
↳5647000, 590000 5647000))
&HIGHLIGHT_SYMBOL=<StyledLayerDescriptor><UserStyle><Name>Highlight</Name>
↳<FeatureTypeStyle><Rule><Name>Symbol</Name><LineSymbolizer><Stroke><SvgParameter_
↳name="stroke">%23ea1173</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-opacity">1</
↳SvgParameter><SvgParameter name="stroke-width">1.6</SvgParameter></Stroke></
↳LineSymbolizer></Rule></FeatureTypeStyle></UserStyle></StyledLayerDescriptor>
&HIGHLIGHT_LABELSTRING=Write label here
&HIGHLIGHT_LABELSIZE=16
&HIGHLIGHT_LABELCOLOR=%23000000
&HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR=%23FFFFFF
&HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE=1.5
```

다음 서식은 *GetPrint* 요청입니다. (mapX: 파라미터는 어떤 맵에 레드라이닝할지 지정하기 위해 추가되었다는 사실을 기억하십시오):

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WMS
&VERSION=1.3.0
&REQUEST=GetPrint
&map0:HIGHLIGHT_GEOM=POLYGON((590000 5647000, 590000 6110620, 2500000 6110620,_
↳2500000 5647000, 590000 5647000))
&map0:HIGHLIGHT_SYMBOL=<StyledLayerDescriptor><UserStyle><Name>Highlight</Name>
↳<FeatureTypeStyle><Rule><Name>Symbol</Name><LineSymbolizer><Stroke><SvgParameter_
↳name="stroke">%23ea1173</SvgParameter><SvgParameter name="stroke-opacity">1</
↳SvgParameter><SvgParameter name="stroke-width">1.6</SvgParameter></Stroke></
↳LineSymbolizer></Rule></FeatureTypeStyle></UserStyle></StyledLayerDescriptor>
&map0:HIGHLIGHT_LABELSTRING=Write label here
&map0:HIGHLIGHT_LABELSIZE=16
&map0:HIGHLIGHT_LABELCOLOR=%23000000
&map0:HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR=%23FFFFFF
&map0:HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE=1.5
```

다음 그림은 앞의 요청을 통해 일반 맵 위에 폴리곤 및 라벨을 렌더링한 출력물을 보여줍니다:

이 요청에 레드라이닝 피쳐를 제어하기 위한 몇몇 파라미터가 존재한다는 사실을 알 수 있습니다. 이런 파라미터의 전체 목록은 다음과 같습니다:



그림 3.22: REDLINING 파라미터를 보유한 GetMap 요청에 대한 서버의 응답

- **HIGHLIGHT_GEOM:** 포인트, 멀티라인스트링, 폴리곤 등을 추가할 수 있습니다. 다중 부분 도형도 지원합니다. 이 파라미터는 `HIGHLIGHT_GEOM=MULTILINESTRING((0 0, 0 1, 1 1))` 과 같이 사용할 수 있습니다. 사용 좌표는 GetMap/GetPrint 요청의 좌표계의 좌표여야 합니다.
- **HIGHLIGHT_LABELBUFFERCOLOR:** 이 파라미터는 라벨 버퍼의 색상을 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABELBUFFERSIZE:** 이 파라미터는 라벨 버퍼의 크기를 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABELCOLOR:** 이 파라미터는 라벨의 색상을 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABEL_DISTANCE:** (포인트 또는 라인 같은) 피처와 라벨 사이의 거리를 밀리미터 단위로 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABELFONT:** 이 파라미터는 라벨의 글꼴 (예: Arial) 을 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABEL_HORIZONTAL_ALIGNMENT:** 지정한 정렬을 (예: '왼쪽', '가운데', '오른쪽') 이용해서 포인트 위에 라벨을 수평으로 배치합니다.
- **HIGHLIGHT_LABEL_ROTATION:** 라벨의 기울기를 도 단위로 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABELSIZE:** 이 파라미터는 라벨의 크기를 제어합니다.
- **HIGHLIGHT_LABELSTRING:** 이 파라미터를 통해 사용자의 라벨 텍스트를 넘겨줄 수 있습니다.
- **HIGHLIGHT_LABEL_VERTICAL_ALIGNMENT:** 지정한 정렬을 (예: '위로', '가운데', '아래로') 이용해서 포인트 위에 라벨을 수직으로 배치합니다.
- **HIGHLIGHT_SYMBOL:** 이 파라미터는 도형의 외곽선을 어떻게 렌더링할지 제어하며, 사용자가 획의 너비, 색상 및 불투명도를 변경할 수 있습니다.

3.3 WFS(웹 피처 서비스)

QGIS 서버에 구현된 WFS 1.0.0 및 1.1.0 표준은 QGIS 프로젝트로부터 지리 피처를 쿼리할 수 있는 HTTP 인터페이스를 제공합니다. 전형적인 WFS 요청은 사용할 QGIS 프로젝트와 쿼리할 레이어를 정의합니다.

서비스 버전에 따른 사양 문서:

- [WFS 1.0.0](#)
- [WFS 1.1.0](#)

QGIS 서버가 제공하는 표준 요청:

요청	설명
<i>GetCapabilities</i>	서버에 대한 정보를 담은 XML 메타데이터를 반환
<i>GetFeature</i>	피처 집합을 반환
<i>DescribeFeatureType</i>	피처 유형 및 속성의 설명을 반환
<i>Transaction</i>	피처를 삽입, 업데이트, 삭제 가능

3.3.1 GetCapabilities

OGC WFS 1.0.0 및 1.1.0 사양에 따른 **GetCapabilities** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WFS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetCapabilities) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

VERSION

이 파라미터는 사용할 서비스의 버전을 지정할 수 있습니다. *VERSION* 파라미터가 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- 1.0.0
- 1.1.0

요청에서 버전을 지정하지 않을 경우, 1.1.0 을 기본값으로 사용합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&...
```

3.3.2 GetFeature

OGC WFS 1.0.0 및 1.1.0 사양에 따른 **GetFeature** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WFS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetFeature) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>TYPENAME</i>	X	레이어 이름
<i>FEATUREID</i>	X	피처를 ID 로 필터링
<i>OUTPUTFORMAT</i>	X	출력물 포맷
<i>RESULTTYPE</i>	X	산출물 유형
<i>PROPERTYNAME</i>	X	반환할 속성의 이름
<i>MAXFEATURES</i>	X	반환할 피처의 최대 개수
<i>SRSNAME</i>	X	좌표계
<i>FILTER</i>	X	OGC 필터 인코딩
<i>BBOX</i>	X	맵 범위
<i>SORTBY</i>	X	산출물 정렬

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>STARTINDEX</i>	X	페이지 번호 붙이기
<i>GEOMETRYNAME</i>	X	반환할 도형의 유형
<i>EXP_FILTER</i>	X	표현식 필터링

TYPENAME

이 파라미터를 통해 레이어 이름을 지정할 수 있습니다. FEATUREID 파라미터를 설정하지 않은 경우 반드시 이 파라미터를 지정해줘야만 합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=countries
```

FEATUREID

이 파라미터를 통해 특정 피처의 ID를 지정할 수 있습니다. 파라미터 서식은 `typename.fid`, `typename.fid`, ... 와 같습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&FEATUREID=countries.0,places.1
```

XML 응답 예시:

```
<wfs:FeatureCollection xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.
↪opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ows="http://www.
↪opengis.net/ows" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:qgs="http://www.
↪qgis.org/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
↪xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/
↪wfs.xsd http://www.qgis.org/gml http://192.168.1.15/qgisserver?SERVICE=WFS&
↪VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=countries,places&
↪OUTPUTFORMAT=text/xml; subtype%3Dgml/3.1.1">
  <gml:boundedBy>
    ...
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <qgs:countries gml:id="countries.1">
      ...
    </qgs:countries>
  </gml:featureMember>
  <gml:featureMember>
    <qgs:places gml:id="places.1">
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

...
</qgs:places>
</gml:featureMember>
</wfs:FeatureCollection>

```

OUTPUTFORMAT

이 파라미터를 통해 응답 포맷을 설정할 수도 있습니다. VERSION 이 1.1.0 이상인 경우, 기본 포맷은 GML3 입니다. 그렇지 않다면 GML2 를 사용합니다.

다음과 같은 값으로 설정할 수 있습니다:

- gml2
- text/xml; subtype=gml/2.1.2
- gml3
- text/xml; subtype=gml/3.1.1
- geojson
- application/vnd.geo+json,
- application/vnd.geo json
- application/geo+json
- application/geo json
- application/json

URL 예시:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&FEATUREID=countries.0
&OUTPUTFORMAT=geojson

```

GeoJSON 응답 예시:

```

{
  "type": "FeatureCollection",
  "bbox": [
    -180,
    -90,
    180,
    83.6236
  ],
  "features": [
    {
      "bbox": [
        -61.891113,
        16.989719,
        -61.666389,
        17.724998
      ],
      "geometry": {

```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

        "coordinates": [
            "...",
        ],
        "type": "MultiPolygon"
    },
    "id": "countries.1",
    "properties": {
        "id": 1,
        "name": "Antigua and Barbuda"
    },
    "type": "Feature"
}
]
}

```

RESULTTYPE

이 파라미터는 산출물의 종류를 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- results: 기본 습성
- hits: 피쳐 개수만 반환

URL 예시:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&RESULTTYPE=hits
&...

```

PROPERTYNAME

이 파라미터를 통해 반환할 특정 속성을 지정할 수도 있습니다. 이때 속성을 TYPENAME 또는 FEATUREID 와 매핑시켜줘야 합니다:

무결한 URL 의 예시:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&PROPERTYNAME=name
&TYPENAME=places

```

이와는 반대로, 다음 URL 은 예외를 반환할 것입니다:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&PROPERTYNAME=name
&TYPENAME=places, countries

```

```
<ServiceExceptionReport xmlns="http://www.opengis.net/ogc" version="1.2.0">
  <ServiceException code="RequestNotWellFormed">There has to be a 1:1 mapping_
  ↳between each element in a TYPENAME and the PROPERTYNAME list</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
```

MAXFEATURES

이 파라미터를 통해 요청이 반환하는 피처 개수를 제한할 수 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=places
&MAXFEATURES=1000
```

참고: 기저 벡터 레이어가 대용량인 경우 성능을 향상시키는 데 이 파라미터가 유용할 수도 있습니다.

SRSNAME

이 파라미터를 통해 응답 산출물의 공간좌표계는 물론 BBOX 좌표계를 지정할 수 있습니다. EPSG:XXXX 와 같은 서식이어야 합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=places
&SRSNAME=EPSG:32620
```

FILTER

이 파라미터를 통해 OGC 필터 인코딩 표준 이 정의하는 필터 인코딩 (**Filter Encoding**) 으로 응답을 필터링할 수 있습니다. 다음은 그 예시입니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS&
REQUEST=GetFeature&
TYPENAME=places&
FILTER=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>name</PropertyName><Literal>Paris</
↳Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>
```

TYPENAME 이 여러 개인 경우, 필터를 다음과 같이 괄호로 묶어줘야 합니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=places,countries
&FILTER=(<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>name</PropertyName><Literal>Paris</
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

↪Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>) (<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>name
↪</PropertyName><Literal>France</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>)
    
```

폴리곤과 교차하는 피처를 필터링합니다:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&VERSION=1.1.0
&TYPENAME=places
&FILTER=<Filter xmlns="http://www.opengis.net/ogc">
  <Intersects>
    <PropertyName>geometry</PropertyName>
    <Polygon xmlns="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:4326">
      <exterior>
        <LinearRing>
          <posList>
            -0.6389 42.5922
            10.2683 51.9106
            14.5196 41.0320
            -0.6389 42.5922
          </posList>
        </LinearRing>
      </exterior>
    </Polygon>
  </Intersects>
</Filter>
    
```

BBOX

이 파라미터는 맵 범위를 현재 좌표계의 단위로 지정할 수 있습니다. 좌표를 십표로 구분해야 합니다.

SRSNAME 파라미터로 범위의 좌표계를 지정할 수도 있습니다. 좌표계를 지정하지 않을 경우, 레이어 좌표계를 사용합니다.

URL 예시:

```

http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=places
&BBOX=-11.84,42.53,8.46,50.98
    
```

BBOX 파라미터는 FEATUREID 파라미터와 함께 사용할 수 없습니다. 어떻게 시도하더라도 예외가 발생할 것입니다:

```

<ServiceExceptionReport xmlns="http://www.opengis.net/ogc" version="1.2.0">
  <ServiceException code="RequestNotWellFormed">FEATUREID FILTER and BBOX parameters
  ↪are mutually exclusive</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
    
```

SORTBY

이 파라미터를 통해 반환 피처를 속성값에 따라 정렬할 수 있습니다. `propertyname` `SORTRULE` 과 같은 서식이어야 합니다.

내림차순으로 정렬하는 경우 `SORTRULE` 에 다음과 같은 값을 설정할 수 있습니다:

- D
- +D
- DESC
- +DESC

오름차순으로 정렬하는 경우 `SORTRULE` 에 다음과 같은 값을 설정할 수 있습니다:

- A
- +A
- ASC
- +ASC

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=places
&PROPERTYNAME=name
&MAXFEATURES=3
&SORTBY=name DESC
```

다음은 이 예시에 대응하는 결과물입니다:

```
<wfs:FeatureCollection xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.
↪opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ows="http://www.
↪opengis.net/ows" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:qgs="http://www.
↪qgis.org/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
↪xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/
↪wfs.xsd http://www.qgis.org/gml http://192.168.1.15/qgisserver?SERVICE=WFS&
↪VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=places&OUTPUTFORMAT=text/xml;
↪subtype%3Dgml/3.1.1">
  <gml:boundedBy>
    ...
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <qgs:places gml:id="places.90">
      <qgs:name>Zagreb</qgs:name>
    </qgs:places>
  </gml:featureMember>
  <gml:featureMember>
    <qgs:places gml:id="places.113">
      <qgs:name>Yerevan</qgs:name>
    </qgs:places>
  </gml:featureMember>
  <gml:featureMember>
    <qgs:places gml:id="places.111">
      <qgs:name>Yaounde</qgs:name>
    </qgs:places>
  </gml:featureMember>
```

(다음 페이지에 계속)

```
</gml:featureMember>
</wfs:FeatureCollection>
```

GEOMETRYNAME

이 파라미터는 피처에 대해 반환할 도형의 종류를 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- extent
- centroid
- none

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&GEOMETRYNAME=centroid
&...
```

STARTINDEX

WFS 2.0 버전에서는 이 파라미터가 표준이지만, WFS 1.0.0 버전에서는 확장 사양입니다.

실제로 이 파라미터를 통해 결과물 집합에서 몇몇 피처를 건너뛸 수 있으며, MAXFEATURES 파라미터와 함께 사용하면 결과물을 페이지 단위로 볼 수도 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=GetFeature
&STARTINDEX=2
&...
```

EXP_FILTER

이 파라미터를 통해 응답을 QGIS 표현식으로 필터링할 수 있습니다. TYPENAME 이 여러 개인 경우 ; 문자를 이용해서 필터를 구분합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&REQUEST=GetFeature
&TYPENAME=places,countries
&EXP_FILTER="name='Paris';"name='France'
```

3.3.3 DescribeFeatureType

OGC WFS 1.0.0 및 1.1.0 사양에 따른 **DescribeFeatureType** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WFS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (DescribeFeatureType) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>OUTPUTFORMAT</i>	X	응답 포맷
<i>TYPENAME</i>	X	레이어 이름

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=DescribeFeatureType
&TYPENAME=countries
```

산출물 응답 예시:

```
<schema xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
↪XMLSchema" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:qgs="http://www.qgis.org/
↪gml" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" targetNamespace="http://www.qgis.org/gml
↪" version="1.0" elementFormDefault="qualified">
  <import schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/base/gml.xsd"
↪namespace="http://www.opengis.net/gml"/>
  <element type="qgs:countriesType" substitutionGroup="gml:_Feature" name="countries"/
↪>
  <complexType name="countriesType">
    <complexContent>
      <extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <sequence>
          <element minOccurs="0" type="gml:MultiPolygonPropertyType" maxOccurs="1"
↪name="geometry"/>
          <element type="long" name="id"/>
          <element nillable="true" type="string" name="name"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

3.3.4 Transaction

이 요청은 XML 문서를 이용해서 하나 이상의 피처를 업데이트, 삭제, 또는 추가할 수 있습니다. 삭제 작업은 POST 요청은 물론 *OPERATION* 파라미터로 달성할 수도 있지만, 추가 및 업데이트 작업은 POST 요청을 통해서만 달성할 수 있습니다.

OGC WFS 1.0.0 및 1.1.0 사양에 따른 **Transaction** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WFS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (Transaction) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>FILTER</i>	X	OGC 필터 인코딩
<i>BBOX</i>	X	맵 범위
<i>FEATUREID</i>	X	피처를 ID 로 필터링
<i>TYPENAME</i>	X	레이어 이름

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일
<i>OPERATION</i>	X	작업을 지정
<i>EXP_FILTER</i>	X	표현식 필터링

OPERATION

이 파라미터는 POST 요청을 이용하지 않고 전용 XML 문서를 통해 피처를 삭제할 수 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WFS
&VERSION=1.1.0
&REQUEST=Transaction
&OPERATION=DELETE
&FEATUREID=24
```

참고: FEATUREID, BBOX, 그리고 FILTER 파라미터는 상호 배타적이며 이 순서대로 우선합니다.

피처 추가

POST 요청의 예시:

```
wget --post-file=add.xml "http://localhost/qgisserver?SERVICE=WFS&REQUEST=Transaction"
```

add.xml 문서의 예시:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:Transaction service="WFS" version="1.0.0" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
↳xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ogc="http://www.opengis.
↳net/ogc" xmlns="http://www.opengis.net/wfs" updateSequence="0" xmlns:xlink="http://
↳www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://
↳schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd" xmlns:gml="http://www.opengis.
↳net/gml" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
  <wfs:Insert idgen="GenerateNew">
    <qgs:places>
      <qgs:geometry>
        <gml:Point srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/
↳4326">
          <gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">-4.6167,48.3833</gml:coordinates>
        </gml:Point>
      </qgs:geometry>
      <qgs:name>Locmaria-Plouzané</qgs:name>
    </qgs:places>
  </wfs:Insert>
</wfs:Transaction>
```

피처 업데이트

POST 요청의 예시:

```
wget --post-file=update.xml "http://localhost/qgisserver?SERVICE=WFS&
↳REQUEST=Transaction"
```

update.xml 문서의 예시:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:Transaction service="WFS" version="1.0.0" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
↳xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ogc="http://www.opengis.
↳net/ogc" xmlns="http://www.opengis.net/wfs" updateSequence="0" xmlns:xlink="http://
↳www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://
↳schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd" xmlns:gml="http://www.opengis.
↳net/gml" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
  <wfs:Update typeName="places">
    <wfs:Property>
      <wfs:Name>name</wfs:Name>
      <wfs:Value>Lutece</wfs:Value>
    </wfs:Property>
    <ogc:Filter>
      <ogc:FeatureId fid="24"/>
    </ogc:Filter>
  </wfs:Update>
</wfs:Transaction>
```

피처 삭제

POST 요청의 예시:

```
wget --post-file=delete.xml "http://localhost/qgisserver?SERVICE=WFS&
↳REQUEST=Transaction"
```

delete.xml 문서의 예시:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:Transaction service="WFS" version="1.0.0" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
↳xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ogc="http://www.opengis.
↳net/ogc" xmlns="http://www.opengis.net/wfs" updateSequence="0" xmlns:xlink="http://
↳www.w3.org/1999/xlink" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://
↳schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd" xmlns:gml="http://www.opengis.
↳net/gml" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
  <wfs:Delete typeName="places">
    <ogc:Filter>
      <ogc:FeatureId fid="24"/>
    </ogc:Filter>
  </wfs:Delete>
</wfs:Transaction>
```

3.4 WCS(웹 커버리지 서비스)

QGIS 서버에 구현된 WCS 1.0.0 및 1.1.1 표준은 QGIS 프로젝트로부터 나오는 커버리지 (coverage) 라고 불리는 래스터 데이터에 접근할 수 있는 HTTP 인터페이스를 제공합니다.

사양:

- WCS 1.0.0
- WCS 1.1.1

QGIS 서버가 제공하는 표준 요청:

요청	설명
<i>GetCapabilities</i>	서버에 대한 정보를 담은 XML 메타데이터를 반환
<i>DescribeCoverage</i>	커버리지에 대한 추가 정보를 담은 XML 문서를 검색
<i>GetCoverage</i>	커버리지 검색

3.4.1 GetCapabilities

OGC WCS 1.1.1 사양에 따른 **GetCapabilities** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WCS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetCapabilities) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
MAP	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WCS
&VERSION=1.1.1
&REQUEST=GetCapabilities
```

WCS 서비스를 위해 QGIS 프로젝트에서 (T20QPD_20171123T144719_TCI 라는 이름의) 단일 래스터 레이어를 게시한 경우의 XML 문서 예시:

```
<WCS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wcs" xmlns:xlink="http://www.w3.org/
↪1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/
↪2001/XMLSchema-instance" version="1.0.0" updateSequence="0" xsi:schemaLocation=
↪"http://www.opengis.net/wcs http://schemas.opengis.net/wcs/1.0.0/wcsCapabilities.xsd
↪">
  <Service>
    ...
  </Service>
  <Capability>
    ...
  </Capability>
  <ContentMetadata>
    <CoverageOfferingBrief>
      <name>T20QPD_20171123T144719_TCI</name>
      <label>T20QPD_20171123T144719_TCI</label>
      <lonLatEnvelope srsName="urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84">
        <gml:pos>-61.585973 16.331189</gml:pos>
        <gml:pos>-61.52537 16.400376</gml:pos>
      </lonLatEnvelope>
    </CoverageOfferingBrief>
  </ContentMetadata>
</WCS_Capabilities>
```

VERSION

이 파라미터를 통해 사용할 서비스의 버전을 지정할 수 있습니다. 현재 버전 값은 내부적으로 사용되지 않으며 언제나 1.1.1 로 돌아올 것입니다.

3.4.2 DescribeCoverage

이 요청을 통해 기저 데이터소스의 포맷, 밴드 개수 등등과 같은 커버리지 관련 추가 정보를 검색할 수 있습니다. OGC WCS 1.1.1 사양을 따르는 **DescribeCoverage** 요청 용 표준 파라미터는 다음과 같습니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WCS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (DescribeCoverage) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>COVERAGE</i>	X	커버리지 레이어 (WCS 1.0.0) 를 지정
<i>IDENTIFIER</i>	X	커버리지 레이어 (WCS 1.1.1) 를 지정

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

밴드 3 개를 가진 GeoTIFF 래스터 레이어에 대한 XML 문서의 예시:

```
<CoverageDescription xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="http://www.
↪opengis.net/wcs" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://www.w3.
↪org/2001/XMLSchema-instance" updateSequence="0" version="1.0.0" xsi:schemaLocation=
↪"http://www.opengis.net/wcs http://schemas.opengis.net/wcs/1.0.0/DescribeCoverage.
↪xsd">
  <CoverageOffering>
    <name>T20QPD_20171123T144719_TCI</name>
    <label>T20QPD_20171123T144719_TCI</label>
    <lonLatEnvelope srsName="urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84">
      ...
    </lonLatEnvelope>
    <domainSet>
      ...
    </domainSet>
    <rangeSet>
      <RangeSet>
        <name>Bands</name>
        <label>Bands</label>
        <axisDescription>
          <AxisDescription>
            <name>bands</name>
            <label>bands</label>
            <values>
              <singleValue>1</singleValue>
              <singleValue>2</singleValue>
              <singleValue>3</singleValue>
            </values>
          </AxisDescription>
        </axisDescription>
      </RangeSet>
    </rangeSet>
    <supportedCRSs>
      ...
    </supportedCRSs>
    <supportedFormats nativeFormat="raw binary">
      <formats>GeoTIFF</formats>
    </supportedFormats>
  </CoverageOffering>
</CoverageDescription>
```

COVERAGE

WCS 1.0.0 에 정의된 이 파라미터를 통해 추가 정보를 쿼리할 레이어를 지정할 수 있습니다. 레이어 이름을 선택으로 구분해야 합니다.

이에 더해, QGIS 서버는 레이어의 짧은 이름으로 레이어를 선택할 수 있는 옵션을 도입했습니다. 레이어의 짧은 이름은 레이어 메뉴에 있는 *Properties* > *Metadata* 메뉴 항목을 통해 환경설정할 수도 있습니다. 짧은 이름을 정의한 경우, 기본적으로 레이어 이름 대신 짧은 이름을 사용합니다:

```
http://localhost/qgisserver?
SERVICE=WCS
&REQUEST=DescribeCoverage
&COVERAGE=mylayer1name,mylayer2shortname
```

참고: IDENTIFIER 파라미터를 설정하지 않았다면 반드시 COVERAGE 파라미터를 설정해야만 합니다.

IDENTIFIER

WCS 1.1.1 사양에서는 이 파라미터가 *COVERAGE* 를 대체합니다. 그러나 QGIS 서버는 VERSION 파라미터에 따라 필터링하지 않기 때문에 IDENTIFIER 와 COVERAGE 가 동일한 효과를 보입니다.

참고: COVERAGE 파라미터를 설정하지 않았다면 반드시 IDENTIFIER 파라미터를 설정해야만 합니다. 만약 IDENTIFIER 및 COVERAGE 둘 다 정의했다면 항상 COVERAGE 를 우선해서 사용합니다.

3.4.3 GetCoverage

이 요청을 통해 범위 또는 좌표계 같은 특정 제약조건을 따르는 커버리지를 검색할 수 있습니다. OGC WCS 1.1.1 사양을 따르는 **GetCoverage** 요청 용 표준 파라미터는 다음과 같습니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WCS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetCoverage) 의 이름
<i>VERSION</i>	X	서비스의 버전
<i>COVERAGE</i>	X	커버리지 레이어 (WCS 1.0.0) 를 지정
<i>IDENTIFIER</i>	X	커버리지 레이어 (WCS 1.1.1) 를 지정
<i>WIDTH</i>	O	응답의 픽셀 단위 너비
<i>HEIGHT</i>	O	응답의 픽셀 단위 높이
<i>BBOX</i>	O	좌표계 단위로 된 맵 범위
<i>CRS</i>	O	범위의 좌표계
<i>RESPONSE_CRS</i>	X	응답의 좌표계

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

BBOX

이 파라미터를 통해 맵 범위를 현재 좌표계 단위로 지정할 수 있습니다. 좌표를 쉼표로 구분해야 합니다. BBOX 파라미터의 서식은 `minx,miny,maxx,maxy` 와 같습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver?  
SERVICE=WCS  
&REQUEST=GetCoverage  
&IDENTIFIER=T20QPD_20171123T144719_TCI  
&BBOX=647533,1805950,660987,1813940  
&CRS=EPSG:32620
```

CRS

이 파라미터를 통해 BBOX 파라미터의 공간좌표계를 지정할 수 있습니다. `EPSG:XXXX` 와 같은 서식이어야 합니다.

RESPONSE_CRS

이 파라미터를 통해 응답 산출물의 공간좌표계를 지정할 수 있습니다. `EPSG:XXXX` 와 같은 서식이어야 합니다. 기본적으로 대응하는 커버리지 레이어의 좌표계를 사용합니다.

WIDTH

이 파라미터를 통해 산출 이미지의 너비를 픽셀 단위로 지정할 수 있습니다. 응답 이미지의 해상도가 이 값에 따라 달라집니다.

HEIGHT

이 파라미터를 통해 산출 이미지의 높이를 픽셀 단위로 지정할 수 있습니다. 응답 이미지의 해상도가 이 값에 따라 달라집니다.




그림 3.23: 왼쪽에서 오른쪽 방향으로: `WIDTH=20&HEIGHT=20`, `WIDTH=50&HEIGHT=50`, `WIDTH=100&HEIGHT=100`

3.5 WMTS(웹 맵 타일 서비스)

QGIS 서버에 구현된 WMTS 1.0.0 표준은 QGIS 프로젝트로부터 생성된 타일 맵 이미지들을 요청할 수 있는 HTTP 인터페이스를 제공합니다. 전형적인 WMTS 요청은 사용할 QGIS 프로젝트, 렌더링할 레이어와 같은 몇몇 WMS 파라미터들은 물론 타일 파라미터들도 정의합니다.

WMTS 서비스의 사양 문서:

- WMTS 1.0.0

QGIS 서버가 제공하는 표준 요청:

요청	설명
<i>GetCapabilities</i>	서버에 대한 정보를 담은 XML 메타데이터를 반환
<i>GetTile</i>	타일을 반환
<i>GetFeatureInfo</i>	픽셀 위치에 대한 데이터 (도형 및 값) 를 검색

3.5.1 GetCapabilities

OGC WMTS 1.0.0 사양에 따른 **GetCapabilities** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMTS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetCapabilities) 의 이름

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetCapabilities
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
```

3.5.2 GetTile

OGC WMTS 1.0.0 사양에 따른 **GetTile** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMTS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetTile) 의 이름
<i>LAYER</i>	O	레이어 식별자
<i>FORMAT</i>	O	타일의 산출물 포맷
<i>TILEMATRIXSET</i>	O	피라미드 이름
<i>TILEMATRIX</i>	O	메시 작업
<i>TILEROW</i>	O	메시 내부의 행 좌표
<i>TILECOL</i>	O	메시 내부의 열 좌표

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetTile
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYER=mylayer
&FORMAT=image/png
&TILEMATRIXSET=EPSG:4326
&TILEROW=0
&TILECOL=0
```

FORMAT

이 파라미터는 타일 이미지의 포맷을 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- jpg
- jpeg
- image/jpeg
- image/png

FORMAT 파라미터가 이 값들 가운데 하나가 아닐 경우, 기본 포맷인 PNG 를 대신 사용합니다.

TILEMATRIXSET

이 파라미터는 기저 피라미드를 계산할 때 사용할 좌표계를 정의합니다. 서식: EPSG:XXXX.

TILEMATRIX

이 파라미터는 산출물 타일용으로 사용할 매트릭스를 정의할 수 있습니다.

TILEROW

이 파라미터는 매트릭스 내부에 들어갈 타일의 행을 선택할 수 있습니다.

TILECOL

이 파라미터는 매트릭스 내부에 들어갈 타일의 열을 선택할 수 있습니다.

3.5.3 GetFeatureInfo

OGC WMTS 1.0.0 사양에 따른 **GetFeatureInfo** 요청용 표준 파라미터:

파라미터	필수 여부	설명
<i>SERVICE</i>	O	서비스 (WMTS) 의 이름
<i>REQUEST</i>	O	요청 (GetFeatureInfo) 의 이름
<i>LAYER</i>	O	레이어 식별자
<i>INFOFORMAT</i>	X	출력물 포맷
<i>I</i>	X	픽셀의 X 좌표
<i>J</i>	X	픽셀의 Y 좌표
<i>TILEMATRIXSET</i>	O	피라미드 이름
<i>TILEMATRIX</i>	메시 작업	
<i>TILEROW</i>	O	메시 내부의 행 좌표
<i>TILECOL</i>	O	메시 내부의 열 좌표

표준 파라미터 이외에도, QGIS 서버는 다음과 같은 추가 파라미터를 지원합니다:

파라미터	필수 여부	설명
<i>MAP</i>	O	QGIS 프로젝트 파일

URL 예시:

```
http://localhost/?
SERVICE=WMTS
&REQUEST=GetFeatureInfo
&MAP=/home/qgis/projects/world.qgs
&LAYER=mylayer
&INFOFORMAT=image/html
&I=10
&J=5
```

INFOFORMAT

이 파라미터는 산출물의 포맷을 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다:

- text/xml
- text/html
- text/plain
- application/vnd.ogc.gml

기본값은 text/plain 입니다.

I

이 파라미터는 기저 정보를 검색하고자 하는 픽셀의 X 좌표를 정의할 수 있습니다.

J

이 파라미터는 기저 정보를 검색하고자 하는 픽셀의 Y 좌표를 정의할 수 있습니다.

3.6 OGC API 피쳐

OAPIF(OGC API Features) 는 신세대 OGC 프로토콜을 처음으로 구현한 것입니다. [OGC API — 피쳐 — 1 부](#): 핵심 문서에 잘 설명되어 있습니다.

The API can be reached on typical installations via <http://localhost/qgisserver/wfs3>.

다음 내용은 잘 알려진 WFS 프로토콜과 OAPIF 의 주요 차이점을 비공식적으로 간단히 요약한 것입니다:

- OAPIF 는 REST API 를 기반으로 합니다.
- OAPIF API 는 OPENAPI 사양을 따라야만 합니다.
- OAPIF 는 여러 산출물 포맷을 지원하지만 어느 포맷도 강제하지 않으며 (QGIS OAPIF 는 현재 GeoJSON 과 HTML 만 지원합니다) 클라이언트에 서비스할 포맷을 결정하는 데 [내용 협상 \(content negotiation\)](#) 을 사용합니다.
- JSON 과 HTML 은 OAPIF 의 일급 객체 (first class citizen) 입니다.
- OAPIF 는 (/api 종단점을 통해) 자체 문서화 (self-documenting) 합니다.
- OAPIF 를 (링크를 통해) 완전하게 둘러보고 또 탐색할 수 있습니다.

중요: QGIS 에 구현된 OGC API 피쳐는 프로젝트 파일을 지정하는 데 MAP 파라미터를 사용할 수 있지만, OPENAPI 사양으로 인해 다른 추가 파라미터를 사용할 수는 없습니다. 때문에 URL 에 MAP 을 노출시키지 말고, 해당 환경에서 다른 방법으로 (예를 들어 웹 서버 고쳐쓰기 규칙을 통해 해당 환경에 QGIS_PROJECT_FILE 을 설정해서) 프로젝트 파일을 지정할 것을 강력히 추천합니다.

참고: API 종단점은 사용자 서비스가 지원하는 모든 파라미터 및 산출물 포맷의 포괄적인 기록을 지원합니다. 다음은 그 가운데 가장 중요한 것들만 설명한 것입니다.

3.6.1 리소스 표현

QGIS 서버에 구현된 OGC API 피처는 현재 다음과 같은 리소스 표현 (산출물) 포맷을 지원합니다:

- HTML
- JSON

실제로 서비스되는 포맷은 내용 협상에 좌우될 것이지만, 종단점에 포맷 지정자를 추가해서 특정 포맷을 명확하게 요청할 수 있습니다.

다음과 같은 포맷 지정자 확장자를 지원합니다:

- .json
- .html

특정 종단점이 포맷 지정자의 추가적인 별명을 정의할 수도 있습니다:

- .openapi: **API** 종단점이 지원하는 .json 의 별명
- .geojson: **Features** 및 **Feature** 종단점이 지원하는 .json 의 별명

3.6.2 종단점 (Endpoint)

API 는 클라이언트가 검색할 수 있는 종단점 목록을 제공합니다. 이 시스템은 모든 응답이 모든 제공 리소스를 탐색할 수 있는 링크 집합을 제공하도록 설계되었습니다.

QGIS 에 구현된 종단점 포인트는 다음과 같습니다:

이름	경로	설명
Landing Page	/	서비스에 대한 일반 정보와 사용할 수 있는 모든 종단점을 가리키는 링크를 제공
Conformance	/conformance	표준에 대한 서비스의 적합성 정보
API	/api	서비스가 제공하는 종단점에 대한 전체 설명과 반환된 문서의 구조
Collections	/collections	서비스가 제공하는 모든 선택 집합 (예: 'vector layers') 의 목록
Collection	/collections/{collectionId}	선택 집합 관련 정보 (이름, 메타데이터, 범위 등등)
Features	/collections/{collectionId}/items	선택 집합이 제공하는 피처의 목록
Feature	/collections/{collectionId}/items/{featureId}	단일 피처 관련 정보

WFS-T(트랜잭션을 통한 웹 피처 서비스) 와 비슷하게, OAPIF 는 피처를 CRUD(생성, 읽기, 업데이트, 삭제) 할 수 있습니다. CRUD 각각의 요청에 대해서는 "/api"에서 설명하고 있습니다.

Landing Page

주 종단점은 **Landing Page** 입니다. 해당 페이지에서 사용할 수 있는 모든 서비스 종단점으로 탐색해 갈 수 있습니다. **Landing Page** 는 다음을 가리키는 링크를 제공해야만 합니다:

- API 정의 (경로 /api, 링크 관계 service-desc 그리고 service-doc)
- 적합성 선언 (경로 /conformance, 링크 관계 conformance)
- 선택 집합 (경로 /collections, 링크 관계 data).




그림 3.24: 서버 OAPIF 랜딩 페이지

API 정의

API 정의 는 서비스가 제공하는 API 의, OPENAPI 와 호환되는 설명입니다. 이 HTML 표현은 모든 종단점 및 각 종단점의 응답 포맷을 정확하게 목록화하고 문서화한, 탐색 가능한 페이지입니다. 이 종단점의 경로는 /api 입니다.

API 정의는 서비스에 대한, 지원하는 파라미터와 반환되는 포맷을 모두 포함하는 포괄적이고 권위 있는 문서를 제공합니다.

참고: 이 종단점은 WFS 의 GetCapabilities 와 유사합니다.

Collections 목록

Collections 종단점은 서비스에서 사용할 수 있는 모든 선택 집합의 목록을 제공합니다. 서비스가 단일 QGIS 프로젝트를 “서비스”하기 때문에, 선택 집합은 (프로젝트 속성에서 벡터 레이어를 WFS 로 게시한 경우) 현재 프로젝트의 벡터 레이어들입니다. 이 종단점의 경로는 /collections/ 입니다.




그림 3.25: 서버 OAPIF 선택 집합 목록 페이지

Collection 상세 정보

Collections 종단점이 사용할 수 있는 각 선택 집합에 대한 자세한 정보를 제공하지 않는 반면, /collections/{collectionId} 종단점에서는 해당 정보를 사용할 수 있습니다. 이 정보는 전형적으로 범위, 설명, 좌표계 및 기타 메타데이터를 포함합니다.

이 HTML 표현은 사용할 수 있는 피처를 보유한 탐색 가능한 맵도 제공합니다.




그림 3.26: 서버 OAPIF 선택 집합 상세 정보 페이지

Features 목록

이 종단점은 ID 를 알고 있는 선택 집합에 있는 모든 피처의 목록을 제공합니다. 이 종단점의 경로는 /collections/{collectionId}/items 입니다.

이 HTML 표현은 사용할 수 있는 피처를 보유한 탐색 가능한 맵도 제공합니다.

참고: 이 종단점은 WFS1 및 WFS2 의 GetFeature 와 유사합니다.




그림 3.27: 서버 OAPIF 피처 목록 페이지

Feature 상세 정보

이 종단점은 단일 피처에 대해 피처 속성과 도형을 포함하는, 사용할 수 있는 모든 정보를 제공합니다. 이 종단점의 경로는 /collections/{collectionId}/items/{itemId} 입니다.

이 HTML 표현은 피처 도형을 보유한 탐색 가능한 맵도 제공합니다.

3.6.3 페이지 번호 매기기

OGC API 에서 피처의 긴 목록에 페이지 번호를 매기는 기능 (pagination) 은 next 및 prev 링크를 통해 구현되어 있습니다. QGIS 서버는 limit 및 offset 을 쿼리 문자열 파라미터로 추가해서 이 링크들을 구성합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?offset=10&limit=10
```

world - feature 20

AREA	845942
FIPS	BR
ISO2	BR
ISO3	BRA
LAT	-10.772
LON	-53.089
NAME	Brazil
POP2005	186830759
REGION	19
SUBREGION	5
UN	76



powered by QGIS Server

그림 3.28: 서버 OAPIF 피쳐 상세 정보 페이지

참고: QGIS_SERVER_API_WFS3_MAX_LIMIT 서버 환경 설정으로 limit 의 최대 허용 값의 환경을 설정할 수 있습니다. (환경 변수 참조)

3.6.4 피쳐 필터링

하나 이상의 필터를 지정해서 선택 집합에서 사용할 수 있는 피처를 필터링/검색할 수 있습니다.

날짜 및 시간 필터

쿼리 문자열에 datetime 인자를 지정하면 날짜 그리고/또는 날짜 & 시간 속성을 가진 선택 집합을 필터링할 수 있습니다. 필터링 작업에 첫 번째 날짜/날짜 & 시간 필드를 기본적으로 이용합니다. 레이어 속성 대화창의 QGIS Server [Dimension] 부분에서 "Date" 및 "Time" 차원을 설정하면 이 속성의 환경을 설정할 수 있습니다.

날짜와 시간 필터링 문법은 API 정의에 충분히 설명되어 있으며, 단일 값만이 아니라 (시작 및 종단 값도 포함하는) 범위도 지원합니다.

URL 예시:

날짜 차원이 2019-01-01 과 일치하는 피처만 반환

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?datetime=2019-01-01
```

날짜 & 시간 차원이 2019-01-01T01:01:01 과 일치하는 피처만 반환

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?datetime=2019-01-01T01:01:01
```

날짜 차원이 2019-01-01T01:01:01 — 2019-01-01T12:00:00 범위에 들어오는 피처만 반환

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?datetime=2019-01-01T01:01:01/2019-01-01T12:00:00
```

경계 상자 필터

경계 상자 공간 필터는 bbox 파라미터로 지정할 수 있습니다:

선택으로 구분된 요소들의 순서는 다음과 같습니다:

- 좌하단 모서리, WGS 84 경도
- 좌하단 모서리, WGS 84 위도
- 우상단 모서리, WGS 84 경도
- 우상단 모서리, WGS 84 위도

참고: OGC 사양은 경계 상자 파라미터의 값을 6 개 항목으로 지정하는 일도 지원합니다. 이때 세 번째와 여섯 번째는 Z 요소인데, QGIS 서버가 아직 지원하지 않고 있습니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?bbox=-180,-90,180,90
```

경계 상자의 좌표계가 WGS 84 가 아닌 경우, 추가적인 bbox-crs 파라미터를 사용해서 다른 좌표계를 지정할 수 있습니다. 이때 좌표계 식별자 서식은 OGC URI 에 있는 서식이어야만 합니다.

URL 예시:

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?bbox=913191,5606014,913234,5606029&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.6.2/3857
```

속성 필터

속성 필터와 경계 상자 필터를 결합할 수 있습니다. 속성 필터의 일반적인 서식은 <attribute name>=<attribute value> 입니다. AND 연산자를 사용해서 여러 필터를 결합할 수 있습니다.

URL 예시:

name 속성이 "my value"와 동일한 모든 피처를 필터링

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?attribute_one=my%20value
```

* ("star") 연산자를 사용하는 부분 일치도 지원합니다:

URL 예시:

name 속성이 "value"로 끝나는 모든 피처를 필터링

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?attribute_one=*value
```

3.6.5 객체 정렬

orderby 쿼리 파라미터를 사용하면 필드값으로 설정된 산출물을 정렬할 수 있습니다.

산출물은 기본적으로 오름차순으로 정렬됩니다. 산출물을 내림차순으로 정렬하려면, 불 (boolean) 플래그 (sort-desc) 를 설정하면 됩니다:

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?orderby=name&sortdesc=1
```

3.6.6 속성 선택

부가적인 properties 쿼리 문자열 인자에 쉼표로 구분한 속성 이름 목록을 추가하면 *Features* 목록 호출이 반환하는 피쳐 속성을 제한할 수 있습니다.

URL 예시:

name 속성만 반환

```
http://localhost/qgisserver/wfs3/collection_one/items.json?properties=name
```

3.6.7 HTML 페이지 사용자 정의

HTML 표현은 응답을 생성하기 위해 HTML 템플릿의 집합을 사용합니다. inja 라는 템플릿 엔진이 템플릿을 파싱합니다. 템플릿을 무시하면 (템플릿 무시 참조) 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다. 템플릿은 JSON 표현에 사용할 수 있는 데이터와 동일한 데이터에 접근할 수 있으며, 템플릿에 몇몇 추가 함수를 사용할 수 있습니다:

사용자 지정 템플릿 함수

- path_append(path): 현재 URL 에 디렉터리 경로를 추가합니다.
- path_chomp(n): 현재 URL 경로에서 디렉터리 요소들 가운데 지정한 “n” 번 디렉터리를 제거합니다.
- json_dump(): 템플릿에 전송된 JSON 데이터를 인쇄합니다.
- static(path): URL 전체를 지정한 정적 경로로 반환합니다. 예를 들면: 루트 경로가 “http://localhost/qgisserver/wfs3” 인 “static(/style/black.css)” 는 “http://localhost/qgisserver/wfs3/static/style/black.css” 를 반환할 것입니다.
- links_filter(links, key, value): 링크 목록에서 필터링한 링크를 반환합니다.
- content_type_name(content_type): 내용 유형으로부터 짧은 이름을 반환합니다. 예를 들어 “text/html” 은 “HTML” 을 반환할 것입니다.
- nl2br(text): 입력 텍스트의 모든 새줄 문자 (newline) 를 “
” 태그로 치환해서 반환합니다.
- starts_with(string, prefix): 문자열이 지정한 문자열 접두어로 시작하는 경우 참을, 그렇지 않은 경우 거짓을 반환합니다.

템플릿 무시

템플릿과 정적 자산 (asset) 은 QGIS 서버의 기본 API 리소스 디렉터리 (리눅스 시스템의 경우 /usr/share/qgis/resources/server/api/) 의 하위 디렉터리에 저장되는데, QGIS_SERVER_API_RESOURCES_DIRECTORY 환경 변수를 변경하면 기본 디렉터리를 사용자 지정할 수 있습니다.

전형적인 리눅스 설치는 다음과 같은 디렉터리 트리를 가지게 될 것입니다:

```
/usr/share/qgis/resources/server/api/
├── ogc
│   ├── schema.json
│   ├── static
│   │   ├── jsonFormatter.min.css
│   │   ├── jsonFormatter.min.js
│   │   └── style.css
│   └── templates
│       └── wfs3
│           ├── describeCollection.html
│           ├── describeCollections.html
│           ├── footer.html
│           ├── getApiDescription.html
│           ├── getFeature.html
│           ├── getFeatures.html
│           ├── getLandingPage.html
│           ├── getRequirementClasses.html
│           ├── header.html
│           ├── leaflet_map.html
│           └── links.html
```

템플릿을 무시하려면, 이 트리 전체를 다른 위치에 복사한 다음 QGIS_SERVER_API_RESOURCES_DIRECTORY 환경 변수가 새 위치를 가리키도록 변경하십시오.

CHAPTER 4

카탈로그

The QGIS Server Catalog is a simple catalog that shows the list of QGIS projects served by the QGIS Server. It provides a user-friendly fully browsable website with basic mapping capabilities to quickly browse the datasets exposed through those QGIS projects. The catalog can be configured using the environment variables starting with QGIS_SERVER_LANDING_PAGE (see [환경 변수](#)).

프로젝트에 관련된 메타데이터와 프로젝트가 제공하는 서비스를 참고할 수 있습니다. 이런 서비스를 가리키는 링크도 제공됩니다.

프로젝트를 탐색하면 해당 프로젝트가 서비스하는 데이터셋 목록을 볼 수 있습니다.

레이어를 오른쪽 클릭하면 해당 레이어 관련 속성 테이블을 표시합니다.

다음 그림에서 볼 수 있는 것처럼, 맵에 있는 요소들의 정보도 참고할 수 있습니다:




그림 4.1: 서버 카탈로그 프로젝트 목록 페이지




그림 4.2: 서버 카탈로그, 프로젝트에 관련된 메타데이터와 프로젝트가 제공하는 서비스 (를 가리키는 링크)




그림 4.3: 서버 카탈로그에 있는 프로젝트가 서비스하는 데이터셋 탐색하기




그림 4.4: 레이어 관련 속성 테이블




그림 4.5: 맵 요소의 정보 참고하기

5.1 플러그인 목록

QGIS 서버 상에 플러그인도 설치할 수 있습니다.

공식 QGIS 저장소에서 서버 용으로 설계된 몇몇 플러그인을 찾아볼 수 있습니다.

사용자 자신의 목적에 필요한 플러그인만 설치하십시오. QGIS 서버 상에서 플러그인이라 마치 QGIS 서버를 지배하는 것과 같아서 QGIS 서버의 입력물이나 산출물을 변경시킬 수 있습니다. 사용자가 플러그인의 작동 방식을 정확히 모르는 경우 예상하지 못한 결과를 낼 수도 있습니다. 사용자에게 어떤 플러그인이 유용할지 알아보려면 각 플러그인의 문서 또는 QGIS 서버 플러그인을 필요로 하는 응용 프로그램을 참조하세요.

5.2 플러그인 위치

기본적으로 데비안 기반 시스템 상에서 QGIS 서버는 `/usr/lib/qgis/plugins` 에 있는 플러그인을 검색할 것입니다. QGIS 서버 구동 시 로그에 기본값을 출력합니다. 웹 서버 환경설정에서 `QGIS_PLUGINPATH` 환경 변수를 정의해서 사용자 지정 경로를 설정할 수도 있습니다.

5.3 설치

5.3.1 ZIP 압축 파일로 직접 설치

예를 들어 서버 검증 용 **HelloWorld** 플러그인을 특정 폴더를 이용해서 설치하려면, 먼저 서버 플러그인을 담은 디렉터리를 생성해야 합니다. 다음과 같이 가상 호스트 환경 설정에 이 디렉터리를 지정하고 환경 변수를 통해 서버에 넘겨줄 것입니다:

```
mkdir -p /var/www/qgis-server/plugins
cd /var/www/qgis-server/plugins
wget https://github.com/elpaso/qgis-helloserver/archive/master.zip
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
unzip master.zip
mv qgis-helloserver-master HelloServer
```

경고: HelloServer 플러그인의 설명 에 따르면, 이 플러그인은 개발 및 데모 목적으로 설계되었습니다. 맵 제작에 필요하지 않다면 이 플러그인을 삭제하는 편이 좋습니다.

5.3.2 명령줄 도구로 설치

QGIS 플러그인 저장소에 저장되어 있는 플러그인을 설치하고 정기적으로 업그레이드해야 하는 경우, **QGIS-Plugin-Manager** 를 이용할 수도 있습니다. QGIS 플러그인 관리자는 명령줄에서 플러그인을 관리할 수 있게 도와주는 도구입니다.

pip 을 이용해서 설치합니다. 가상 환경에 pip 을 설치하는 것은 훌륭한 관습이지만 필수는 아닙니다:

```
pip3 install qgis-plugin-manager
```

이 도구를 업그레이드하려면:

```
pip3 install --upgrade qgis-plugin-manager
```

그 다음, 명령줄에서 qgis-plugin-manager 실행 파일을 이용할 수 있습니다:

```
cd /var/www/qgis-server/plugins
qgis-plugin-manager list

QGIS server version 3.19.0
List all plugins in /var/www/qgis-server/plugins
```

```
-----
↩
| Folder | Name | Version | Experimental | ↩
↩-----
| QGIS min | QGIS max | Author | Action ⓘ |
|-----
↩
| wfsOutputExtension | wfsOutputExtension | 1.6.2 | | 3.0 ↩
↩ | | 3Liz | | |
| qgis_server_render_geojson | GeoJson Renderer | v0.4 | | 3.4 ↩
↩ | | Matthias Kuhn (OPENGIS.ch) | | |
| DataPlotly | Data Plotly | 3.7.1 | | 3.4 ↩
↩ | 3.98 | Matteo Ghetta (Faunalia) | Upgrade to 3.8.1 |
|-----
↩
```

이 도구로 플러그인을 설치하거나 업그레이드하는 방법을 알고 싶다면 **README** 파일 에 있는 완전한 문서를 읽어볼 것을 권장합니다.

5.4 HTTP 서버 환경 설정

5.4.1 Apache

서버 플러그인을 사용하려면, FastCGI 가 어디를 찾아야 하는지 알아야 합니다. 따라서, 아파치 환경 설정 파일을 다음과 같이 수정해서 FastCGI 에 QGIS_PLUGINPATH 환경 변수를 알려줘야 합니다.

```
FcgidInitialEnv QGIS_PLUGINPATH "/var/www/qgis-server/plugins"
```

이에 더해, 앞에서 소개한 HelloWorld 플러그인을 여러모로 활용하려면 기본 HTTP 인증이 필요합니다. 따라서 마지막으로 아파치 환경 설정 파일을 업데이트해야 합니다:

```
# Needed for QGIS HelloServer plugin HTTP BASIC auth
<IfModule mod_fcgid.c>
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
</IfModule>
```

그리고 아파치를 다음과 같이 재시작하십시오:

```
systemctl restart apache2
```

5.5 플러그인 사용법

HelloWorld 플러그인을 통해 서버를 검증해보겠습니다:

```
wget -q -O - "http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=HELLO"
HelloServer!
```

다음과 같은 주소에서 QGIS 서버의 기본 GetCapabilities 응답을 살펴볼 수 있습니다:

```
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&
↳REQUEST=GetCapabilities
```


6.1 로그 작성하기

서버로 전송된 요청의 로그를 기록하려면, 다음 환경 변수를 설정해야 합니다:

- `QGIS_SERVER_LOG_STDERR`

다음 변수들을 사용하면 로그 작업을 좀 더 사용자 지정할 수 있습니다:

- `QGIS_SERVER_LOG_LEVEL`
- `QGIS_SERVER_LOG_PROFILE`

6.2 환경 변수

환경 변수를 설정해서 QGIS 서버의 일부 환경을 설정할 수 있습니다.

HTTP 서버 및 사용자가 QGIS 서버를 어떻게 실행하느냐에 따라, 이런 변수들을 여러 방법으로 정의할 수 있습니다. 아파치 HTTP 서버에서 그 방법들을 자세히 설명하고 있습니다.

이름	설명	기본값	서비스
<code>QGIS_OPTIONS_PATH</code>	설정 파일이 있는 디렉터리를 가리키는 경로를 지정합니다. QGIS 응용 프로그램의 <code>--optionspath</code> 옵션과 동일하게 작동합니다. <code><QGIS_OPTIONS_PATH>/QGIS/QGIS3.ini</code> 에 있는 설정 파일을 찾을 것입니다.	"	모두

다음 페이지에 계속

표 6.1 - 이전 페이지에서 계속

이름	설명	기본값	서비스
QGIS_PLUGINPATH	사용자가 서버 용 파이썬 플러그인을 사용하고 있는 경우 유용합니다. 이 환경 변수는 파이썬 플러그인을 검색할 폴더를 설정합니다.	"	모두
QGIS_PROJECT_FILE	일반적으로 (MAP 을 보유한) 쿼리 문자열 내에서 파라미터로 전송되는 .qgs 또는 .qgz 프로젝트 파일을 (예를 들어 mod_rewrite 아파치 모듈을 사용해서) 환경 변수로 설정할 수도 있습니다. PostgreSQL 에 저장된 프로젝트를 예를 들어 postgresql://localhost:5432?sslmode=disable&dbname=mydb&schema=project 와 같이, 또는 GeoPackage 파일 안에 저장된 프로젝트를 예를 들어 geopackage:/path/to/geopackage/file.gpkg?projectName=myProjectName 과 같이 지정할 수도 있다는 사실을 기억하십시오.	"	모두
QGIS_SERVER_ALLOWED_EXTENSIONS	피쳐 필터의 요소로 허용된 추가 SQL 토큰을 표현하는 문자열의 쉼표 구분 목록	"	WMS
QGIS_SERVER_API_RESOURCES	(OAPIF/WFS3 같은) OGC API 의 모든 정적 리소스 (HTML 템플릿, CSS, JS 등등) 용 기본 디렉터리	패키지에 따라 다름	OAPIF/WFS3
QGIS_SERVER_APPLICATION	예를 들면 연결된 QGIS 서버 인스턴스를 식별하기 위해 데이터베이스에 연결하는 경우 사용할 응용 프로그램의 이름	QGIS3 서버	모두
QGIS_SERVER_API_WFS3_MAXFEATURES	OAPIF/WFS3 피쳐 요청에서 limit 의 최대값	10000	OAPIF/WFS3
QGIS_SERVER_CACHE_DIRECTORY	파일 시스템 상에 네트워크 캐시 디렉터리를 지정합니다.	cache 가 프로파일 디렉터리에 있음	모두
QGIS_SERVER_CACHE_SIZE	네트워크 캐시의 용량을 MB 단위로 설정합니다.	50 MB	모두
QGIS_SERVER_CAPABILITIES_CACHE_SIZE	캐시에 저장할 프로젝트 캐퍼빌리티의 최대 개수	40	모두
QGIS_SERVER_DISABLE_GET_PRINT	조판 불러오기를 비활성화시켜 프로젝트를 읽어오는 시간을 단축하기 위한 프로젝트 수준 옵션입니다. 이 옵션을 활성화하면 QGIS WMS Get-Print 요청이 비활성화됩니다. 이 QGIS 프로젝트 플래그가 조판을 불러오지 않도록 설정하십시오.	false	WMS
QGIS_SERVER_FORCE_READ	QGIS 서버가 모든 레이어를 읽기 전용 모드로 열도록 강제합니다.	false	모두

다음 페이지에 계속

표 6.1 - 이전 페이지에서 계속

이름	설명	기본값	서비스
QGIS_SERVER_IGNORE_BAD	“불량 (bad)”레이어란 불러올 수 없는 레이어입니다. 프로젝트가 불량 레이어를 담고 있는 경우 해당 프로젝트를 사용할 수 없다고 인식하는 것이 QGIS 서버의 기본 습성입니다. 이 환경 변수를 1 또는 true 로 설정하면 이런 기본 습성을 무시할 수 있습니다. 이렇게 설정하면 “불량”레이어를 그냥 무시해버리고, 프로젝트를 무결하고 사용 가능한 것으로 인식할 것입니다.	false	모두
QGIS_SERVER_LANDING_PAGE	랜딩 페이지 기반 URL 의 경로 구성요소의 접두어입니다.	“”	모두
QGIS_SERVER_LANDING_PAGE	연결 페이지 (landing page) 서비스가.qgs 및.qgz 프로젝트를 찾기 위해 사용하는 디렉터리들입니다.	“”	모두
QGIS_SERVER_LANDING_PAGE	연결 페이지 (landing page) 서비스가 프로젝트를 찾기 위해 사용하는 PostgreSQL 연결 문자열입니다.	“”	모두
QGIS_SERVER_LOG_FILE	경로 및 파일 이름을 지정합니다. 서버가 파일을 작성하기 위한 적절한 권한을 가지고 있는지 확인하십시오. 서버에 요청을 보내기만 하면 파일을 자동적으로 생성할 것입니다. 파일이 생성되지 않을 경우, 권한을 확인해보십시오.	“”	모두

경고:
 QGIS_SERVER_LOG_FILE
 환경
 변수는
 QGIS
 3.4
 버전부터
 사용하지
 않게
 되었으므로,
 대신
 QGIS_SERVER_LOG_STDERR
 를
 사용하십시오.
 파일
 로그
 작업
 지원은
 QGIS
 4.0
 버전에서
 제거될
 것입니다.

다음 페이지에 계속

표 6.1 - 이전 페이지에서 계속

이름	설명	기본값	서비스
QGIS_SERVER_LOG_LEVEL	원하는 로그 수준을 지정합니다. 다음 수준 가운데 하나를 선택할 수 있습니다: <ul style="list-style-type: none"> • 0 또는 INFO: 모든 요청을 로그에 기록합니다. • 1 또는 WARNING • 2 또는 CRITICAL: 치명적인 오류만 로그에 기록합니다. 제품 목적으로 적합합니다. 	0	모두
QGIS_SERVER_LOG_PROFILE	로그에 상세 프로파일 정보를 추가합니다. QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=0 인 경우에만 효과가 있습니다.	false	모두
QGIS_SERVER_LOG_STDERR	'stderr'로의 로그 작업을 활성화합니다. QGIS_SERVER_LOG_FILE 을 설정한 경우 이 환경 변수는 아무 영향도 주지 못합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 0 또는 false (대소문자 구분 안 함) • 1 또는 true (대소문자 구분 안 함) 	false	모두
QGIS_SERVER_MAX_THREADS	병렬 렌더링을 활성화한 경우 사용할 스레드의 개수를 지정합니다. 값이 -1 인 경우 프로세서 코어의 개수를 사용합니다.	-1	모두
QGIS_SERVER_OVERRIDE_STYLE	QGIS 서버가 사용할 LOCALE 을 설정합니다. 기본값은 비어 있습니다 (무시하지 않습니다). 예시: de_CH.utf8	"	모두
QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING	WMS GetMap 요청에 대해 병렬 렌더링을 활성화합니다. 기본적으로 비활성화 (false) 상태입니다. 다음 값을 사용할 수 있습니다: <ul style="list-style-type: none"> • 0 또는 false (대소문자 구분 안 함) • 1 또는 true (대소문자 구분 안 함) 	false	WMS
QGIS_SERVER_PROJECT_CACHE	캐시 무결성 검증을 위한 주기적 전략 간격을 밀리초 단위로 제어합니다. 기본값은 레거시 파일 시스템 감시자를 선택하는 0 입니다.		모두

다음 페이지에 계속

표 6.1 - 이전 페이지에서 계속

이름	설명	기본값	서비스
QGIS_SERVER_PROJECT_CACHING	<p>프로젝트 캐시를 무효화하기 위한 방법을 정의합니다. 다음과 같은 전략 가운데 하나를 사용할 수 있습니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> filesystem: 파일 시스템 감시자 (watcher) 전략을 사용합니다. periodic: 프로젝트 환경설정의 변경 사항을 점검하기 위해 프로젝트의 마지막으로 수정된 값을 사용합니다. NFS 같은 일반적이지 않은 파일 시스템 상에서 또는 프로젝트 파일이 PostgreSQL 같은 데이터베이스 시스템에 저장되어 있는 경우 편리합니다. off: 내부 캐시 무효화를 완전히 비활성화합니다. 	filesystem	모두
QGIS_SERVER_SERVICE_URL	<p>프로젝트에 서비스 URL 이 존재하지 않는 경우 이 옵션을 통해 서비스 URL 을 설정합니다. 서비스 URL 은 다음에서 정의됩니다 (우선 순위대로):</p> <ul style="list-style-type: none"> 서비스 별 프로젝트에서 정의된 값 QGIS_SERVER_<service>_SERV 환경 변수 QGIS_SERVER_SERVICE_URL 환경 변수 X-Qgis-<service>-Service-Url 헤더 X-Qgis-Service-Url 헤더 Forwarded 헤더로부터 작성 X-Forwarded-Host 및 X-Forwarded-Proto 헤더로부터 작성 Host 헤더와 서버 프로토콜로부터 작성 서버 이름과 서버 프로토콜로부터 작성 <p>마지막 네 가지의 경우, 쿼리 문자열에 제공되는 MAP 파라미터 및 수신되는 경로 요청을 기반으로 서비스 URL 을 산출합니다.</p>	°	모두
QGIS_SERVER_SHOW_GROUP_NAMES	<p>숫자 값에 대해 (예를 들어 GetFeature-Info 응답에서) 그룹 구분자 (예: 천 단위 구분자) 를 사용해야 할지 여부를 정의합니다. 기본값은 0 입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 또는 false (대소문자 구분 안 함) 1 또는 true (대소문자 구분 안 함) 	false	WMS

다음 페이지에 계속

표 6.1 - 이전 페이지에서 계속

이름	설명	기본값	서비스
QGIS_SERVER_TRUST_LAYER	<p>PostgreSQL/PostGIS 레이어 기본 키 (primary key) 의 유일성 점검을 비활성화하고 프로젝트 메타데이터에 정의된 벡터 레이어 영역을 사용해서 프로젝트를 읽어오는 시간을 단축하기 위한 프로젝트 수준 옵션입니다.</p> <p>이 변수를 1 또는 true 로 설정하면 레이어 메타데이터를 신뢰하도록 강제할 수 있습니다. 그러면 벡터 레이어의 영역을 프로젝트에 정의된 영역으로 받아들이고, 데이터소스에 정의된 PostgreSQL/PostGIS 레이어의 기본 키를 점검하지 않은 채 유일하다고 간주할 것입니다.</p> <p>프로젝트를 사용하는 도중 레이어 영역이 고정되지 않는 상황에서는 이 변수를 사용해서는 안 됩니다.</p>	false	모두
QGIS_SERVER_WCS_SERVICE	<p>프로젝트에 서비스 URL 이 존재하지 않는 경우 이 옵션을 통해 서비스 URL 을 설정합니다. 더 자세한 정보는 QGIS_SERVER_SERVICE_URL 을 참조하세요.</p>	°	WCS
QGIS_SERVER_WFS_SERVICE	<p>프로젝트에 서비스 URL 이 존재하지 않는 경우 이 옵션을 통해 서비스 URL 을 설정합니다. 더 자세한 정보는 QGIS_SERVER_SERVICE_URL 을 참조하세요.</p>	°	WFS
QGIS_SERVER_WMS_MAX_HEIGHT / QGIS_SERVER_WMS_MAX_WIDTH	<p>WMS 요청에 대한 최대 높이/너비입니다. 이 값과 프로젝트 값 사이에 가장 보수적인 값을 사용합니다. 값이 -1 인 경우, 설정된 최대값이 없다는 뜻입니다.</p>	-1	WMS
QGIS_SERVER_WMS_SERVICE	<p>프로젝트에 서비스 URL 이 존재하지 않는 경우 이 옵션을 통해 서비스 URL 을 설정합니다. 더 자세한 정보는 QGIS_SERVER_SERVICE_URL 을 참조하세요.</p>	°	WMS
QGIS_SERVER_WMST_SERVICE	<p>프로젝트에 서비스 URL 이 존재하지 않는 경우 이 옵션을 통해 서비스 URL 을 설정합니다. 더 자세한 정보는 QGIS_SERVER_SERVICE_URL 을 참조하세요.</p>	°	WMST

다음 페이지에 계속

표 6.1 - 이전 페이지에서 계속

이름	설명	기본값	서비스
QUERY_STRING	<p>일반적으로 웹 서버가 전송하는 쿼리 문자열을 정의합니다. 이 환경 변수는 명령 줄 인터페이스에서 QGIS 서버 파일을 검증하는 데 유용합니다.</p> <p>예를 들어 다음은 pg_service.conf 파일에 정의된 PostgreSQL 연결도 필요로 하는 프로젝트에 명령 줄 인터페이스에서 GetCapabilities 요청을 검증하는 예입니다:</p> <pre>PGSERVICEFILE=/etc/pg_service.conf \ QUERY_STRING="MAP=/home/projects/world.qgs&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities" \ /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi</pre> <p>이 요청에 대한 결과는 GetCapabilities 응답의 내용이거나, 또는 무언가 오류가 발생한 경우 오류 메시지여야 합니다.</p>	"	모두

6.3 설정 요약

QGIS 서버 실행 시, 환경설정할 수 있는 모든 파라미터의 요약을 환경 변수 덕분에 볼 수 있습니다. 게다가, 현재 사용되는 값과 그 기원까지 표시됩니다.

예를 들어 'spawn-fcgi'의 경우:

```
export QGIS_OPTIONS_PATH=/home/user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/
export QGIS_SERVER_LOG_STDERR=1
export QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=2
spawn-fcgi -f /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi -s /tmp/qgisserver.sock -U www-data -G www-data -n

QGIS Server Settings:

- QGIS_OPTIONS_PATH / '' (Override the default path for user configuration): '/home/user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/' (read from ENVIRONMENT_VARIABLE)

- QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING / '/qgis/parallel_rendering' (Activate/Deactivate parallel rendering for WMS getMap request): 'true' (read from INI_FILE)

- QGIS_SERVER_MAX_THREADS / '/qgis/max_threads' (Number of threads to use when parallel rendering is activated): '4' (read from INI_FILE)

- QGIS_SERVER_LOG_LEVEL / '' (Log level): '2' (read from ENVIRONMENT_VARIABLE)

- QGIS_SERVER_LOG_STDERR / '' (Activate/Deactivate logging to stderr): '1' (read from ENVIRONMENT_VARIABLE)
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

- QGIS_PROJECT_FILE / '' (QGIS project file): '' (read from DEFAULT_VALUE)

- MAX_CACHE_LAYERS / '' (Specify the maximum number of cached layers): '100' (read
↳from DEFAULT_VALUE)

- QGIS_SERVER_CACHE_DIRECTORY / '/cache/directory' (Specify the cache directory):
↳'/root/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/cache' (read from DEFAULT_VALUE)

- QGIS_SERVER_CACHE_SIZE / '/cache/size' (Specify the cache size): '52428800'
↳(read from INI_FILE)

Ini file used to initialize settings: /home/user/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/
↳default/QGIS/QGIS3.ini
    
```

이 특정한 경우에서, (환경 변수를 통해 정의한) **QGIS_OPTIONS_PATH** 디렉터리에서 찾은 **.ini** 파일로부터 **QGIS_SERVER_MAX_THREADS** 및 **QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING** 값을 읽어왔다는 사실을 알 수 있습니다. **.ini** 파일의 대응 항목들은 **/qgis/max_threads** 및 **/qgis/parallel_rendering** 이며 그 값은 각각 **true** 와 스레드 4 개입니다.

6.4 서비스 파일에 연결

Apache 가 PostgreSQL 서비스 파일 (pg-service-file 참조) 을 인지하도록 하려면, 사용자의 *.conf 파일을 다음과 같이 추가해야 합니다:

```

SetEnv PGSERVICEFILE /home/web/.pg_service.conf

<Directory "/home/web/apps2/bin/">
  AllowOverride None
  .....
    
```

6.5 사용자 리눅스 서버에 글꼴 추가

사용자의 QGIS 프로젝트가 가리키는 글꼴이 다른 시스템 상에는 기본적으로 존재하지 않을 수도 있다는 사실을 기억하고 있어야 합니다. 즉 프로젝트를 공유하는 경우, (대상 컴퓨터에 해당 글꼴이 없다면) 다른 컴퓨터에서는 다르게 보일 수도 있다는 뜻입니다.

이런 일이 일어나지 않도록 보장하려면, 대상 컴퓨터에 빠진 글꼴을 설치하기만 하면 됩니다. 데스크탑 시스템인 경우 보통 이 작업은 어렵지 않습니다. (글꼴 파일을 더블클릭하면 됩니다.)

리눅스의 경우, 데스크탑 환경이 설치되지 않았다면 (또는 사용자가 명령 줄 인터페이스를 선호한다면) 다음 명령어를 실행하면 됩니다:

- 데비안 기반 시스템인 경우:

```

sudo su
mkdir -p /usr/local/share/fonts/truetype/myfonts && cd /usr/local/share/fonts/
↳truetype/myfonts

# copy the fonts from their location
cp /fonts_location/* .
    
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
chown root *  
cd .. && fc-cache -f -v
```

- 페도라 기반 시스템인 경우:

```
sudo su  
mkdir /usr/share/fonts/myfonts && cd /usr/share/fonts/myfonts  
  
# copy the fonts from their location  
cp /fonts_location/* .  
  
chown root *  
cd .. && fc-cache -f -v
```


개발 서버

QGIS 서버 제품을 설치하고 전개하는 과정 가운데 클라이언트가 보내는 HTTP 요청을 QGIS 서버 FastCGI 바이너리 응용 프로그램으로 전송할 수 있는 웹 서버 요소 (예: 아파치 또는 엔진 X)를 설정하는 단계가 있습니다.

사용자의 로컬 컴퓨터에 전체 웹 서버 스택을 설치하고 환경 설정하는 과정을 건너뛰고 QGIS 서버를 빨리 테스트하고 싶다면, 독립형 (standalone) QGIS 개발 서버를 사용하면 됩니다.

QGIS 개발 서버는 사용자의 프로젝트 파일을 서비스할 준비가 된 매우 단순한 웹 서버를 제공하는 독립 응용 프로그램입니다.

경고: 독립형 개발 서버는 제품 수준에서 사용할 목적으로 개발된 것이 아니기 때문에, 공공에 노출된 서버라면 보통 겪을 수도 있는 보안 취약점이나 기타 스트레스 조건 등에 대해 점검되지 않았습니다.

서버를 실행하려면:

```
$ qgis_mapserver
```

개발 서버가 받아들이는 기본 포트는 8000 입니다. 다음은 출력 예시입니다:

```
QGIS Development Server listening on http://localhost:8000
CTRL+C to exit
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 5140 103ms "GET /wfs3/?MAP=/tests/testdata/qgis_
↪server/test_project.qgs HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 3298 2ms "GET /wfs3/static/jsonFormatter.min.js
↪HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 1678 3ms "GET /wfs3/static/jsonFormatter.min.css
↪HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:41 2020] 1310 5ms "GET /wfs3/static/style.css HTTP/1.1"
↪200
127.0.0.1 [lun gen 20 15:16:43 2020] 4285 13ms "GET /wfs3/collections?MAP=/tests/
↪testdata/qgis_server/test_project.qgs HTTP/1.1" 200
```

개발 서버는 명령 줄 인자로 전송할 수 있는 옵션을 몇 개 가지고 있습니다. 서버를 `-h` 로 호출하면 모든 옵션을 볼 수 있습니다.

```
Usage: qgis_mapserver [options] [address:port]
QGIS Development Server

Options:
-h, --help           Displays this help.
-v, --version        Displays version information.
-l <logLevel>       Sets log level (default: 0)
                    0: INFO
                    1: WARNING
                    2: CRITICAL
-p <projectPath>    Path to a QGIS project file (*.qgs or *.qgz),
                    if specified it will override the query string MAP argument
                    and the QGIS_PROJECT_FILE environment variable

Arguments:
addressAndPort       Listen to address and port (default: "localhost:8000")
                    address and port can also be specified with the environment
                    variables QGIS_SERVER_ADDRESS and QGIS_SERVER_PORT
```

컨테이너화 응용 프로그램 배포

컨테이너화된 응용 프로그램을 사용할 수 있는 많은 방법이 있습니다. 가장 단순한 방법 (단순 도커 (Docker) 이미지) 부터 복잡한 방법 (쿠버네티스 (Kubernetes) 등) 까지 말입니다.

참고: 이런 종류의 배치는 도커 응용 프로그램을 설치하고 실행해야 합니다. 이 튜토리얼 을 확인해보세요.

힌트: 도커는 사전에 패키징된 응용 프로그램 (이미지) 을 실행합니다. 이 이미지를 빌드하기 위해 소스 (도커 파일 및 리소스) 로 가져올 수도 있고, 또는 (프라이빗 또는 퍼블릭) 레지스트리에 이미 빌드되어 있을 수도 있습니다.

참고: QGIS 데비안-우분투 패키지 다운로드 는 무결한 GPG 인증 키가 필요합니다. 설치 페이지 를 참조해서 다음 Dockerfile 을 업데이트해주시오.

8.1 단순 도커 이미지

퍼블릭 레지스트리에 도커 이미지가 없기 때문에, 직접 빌드해야 합니다. 그렇게 하려면 qgis-server 디렉터리를 생성하고 이 디렉터리 안에:

- 다음 내용을 가진 Dockerfile 파일을 생성하십시오:

```
FROM debian:bookworm-slim
ENV LANG=en_EN.UTF-8

RUN apt-get update \
    && apt-get install --no-install-recommends --no-install-suggests --allow-
↳unauthenticated -y \
```

(다음 페이지에 계속)

```

gnupg \
ca-certificates \
wget \
locales \
&& localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8 \
# Add the current key for package downloading
# Please refer to QGIS install documentation (https://www.qgis.org/fr/site/
↳forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu)
&& mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings \
&& wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/
↳downloads/qgis-archive-keyring.gpg \
# Add repository for latest version of qgis-server
# Please refer to QGIS repositories documentation if you want other version.
↳(https://qgis.org/resources/installation-guide/#repositories)
&& echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg] https://qgis.
↳org/debian bookworm main" | tee /etc/apt/sources.list.d/qgis.list \
&& apt-get update \
&& apt-get install --no-install-recommends --no-install-suggests --allow-
↳unauthenticated -y \
qgis-server \
spawn-fcgi \
xauth \
xvfb \
&& apt-get remove --purge -y \
gnupg \
wget \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN useradd -m qgis

ENV TINI_VERSION v0.19.0
ADD https://github.com/krallin/tini/releases/download/${TINI_VERSION}/tini /tini
RUN chmod +x /tini

ENV QGIS_PREFIX_PATH /usr
ENV QGIS_SERVER_LOG_STDERR 1
ENV QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 2

COPY cmd.sh /home/qgis/cmd.sh
RUN chmod -R 777 /home/qgis/cmd.sh
RUN chown qgis:qgis /home/qgis/cmd.sh

USER qgis
WORKDIR /home/qgis

ENTRYPOINT ["/tini", "--"]

CMD ["/home/qgis/cmd.sh"]

```

- 다음 내용을 가진 cmd.sh 파일을 생성하십시오:

```

#!/bin/bash

[[ $DEBUG == "1" ]] && env

exec /usr/bin/xvfb-run --auto-servernum --server-num=1 /usr/bin/spawn-fcgi -p 5555 -n.
↳-d /home/qgis -- /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi

```

- 다음을 사용해서 이미지를 빌드하십시오:

```
docker build -f Dockerfile -t qgis-server ./
```

8.1.1 첫 번째 실행

서버를 실행하려면 QGIS 프로젝트 파일이 필요할 것입니다. 사용자 프로젝트 가운데 하나를 사용해도 되고, 또는 이 예시 프로젝트를 선택해도 됩니다.

QGIS 프로젝트를 사용하려면, qgis-server 디렉터리 안에 data 디렉터리를 생성하고 사용자의 파일을 복사해 넣으십시오. 다음 설명과 일치시키기 위해, 파일을 osm.qgs 로 재명명하십시오.

참고: GetCapabilities 가 손상된 경우 *Project Properties* 의 *QGIS Server* 탭에서 알려진 (advertised) URL 을 추가해야 할 수도 있습니다. 예를 들면 사용자 서버가 8080 포트 상에서 열려 있다면, 알려진 URL 에 http://localhost:8080/qgis-server/ 와 같이 포트를 추가해야 합니다. 사용자 프로젝트 환경 설정하기 및 그 뒤 설명에서 자세한 정보를 알아볼 수 있습니다.

이제 다음 명령어로 서버를 실행할 수 있습니다:

```
docker network create qgis
docker run -d --rm --name qgis-server --net=qgis --hostname=qgis-server \
-v $(pwd)/data:/data:ro -p 5555:5555 \
-e "QGIS_PROJECT_FILE=/data/osm.qgs" \
qgis-server
```

사용된 옵션:

- **-d:** 배경에서 실행
- **-rm:** 서버 종료 시 컨테이너 제거
- **-name:** 생성할 컨테이너의 이름
- **-net:** (이전에 생성된) 하위 네트워크
- **-hostname:** 컨테이너 호스트 이름, 이후 참조 작업 용
- **-v:** 컨테이너에 마운트될 로컬 데이터 디렉터리
- **-p:** 호스트/컨테이너 포트 매핑
- **-e:** 컨테이너에 사용될 환경 변수

확인하려면, docker ps | grep qgis-server 를 입력하십시오. qgis-server 의 다음과 같은 내용을 보게 될 것입니다:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
↔PORTS		NAMES		
4de8192da76e	qgis-server	"/tini -- /home/qgis..."	3 seconds ago	Up 2 seconds
↔0.0.0.0:5555->5555/tcp		qgis-server		

8.1.2 사용 가능한 예시

서버가 FastCGI 연결만 받아들이기 때문에, 이 프로토콜을 처리하는 HTTP 서버가 필요합니다. 이를 위해 단순한 엔진 X 환경 설정 파일을 생성하고 엔진 X 이미지를 시작해야 합니다.

현재 디렉터리에 다음 내용을 가진 nginx.conf 파일을 생성하십시오:

```
server {
  listen 80;
  server_name _;
  location / {
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html index.htm;
  }
  location /qgis-server {
    proxy_buffers 16 16k;
    proxy_buffer_size 16k;
    gzip off;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass qgis-server:5555;
  }
}
```

다음 명령어를 입력하십시오:

```
docker run -d --rm --name nginx --net=qgis --hostname=nginx \
  -v $(pwd)/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro -p 8080:80 \
  nginx:1.13
```

케이퍼빌리티를 사용할 수 있는지 확인하려면, 브라우저에 <http://localhost:8080/qgis-server/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities> 를 입력하십시오.

8.1.3 제거 (cleanup)

실행 중인 이미지를 제거하려면, 다음을 입력하십시오:

```
docker stop qgis-server nginx
```

8.2 도커 스택

앞에서 설명한 방법은 스크립트로 작성할 수 있지만, 쉽게 패키지화할 수도, 표준화할 수도, 또는 관리할 수도 없습니다.

도커 이미지 집합을 작업하기 위해 조직자 (orchestrator) 가 관리하는 도커 스택을 사용하면 됩니다. 스택을 사용하면, 이미지가 동일한 사설 네트워크에서 작동하며, 사용자가 전체 스택을 실행/종료하거나 다른 작업자에게 스택을 배치할 수 있습니다. 조직자는 많이 있습니다 - 예를 들면 Swarm, Kubernetes 그리고 Mesos 같은 조직자들 말이죠.

다음 절부터 테스트 목적의 단순 환경 설정을 제시할 것입니다. 이 환경 설정은 실제 서버 운용에는 적합하지 않습니다.

8.2.1 스텝/도커 구성

Docker now has its own orchestrator: Swarm (compatible with docker-compose files). You have to enable it (the Mac version will also work with Linux).

스택 설명

이제 스텝을 작동시켰으니, 서비스 파일 (스텝으로 배포 참조) `qgis-stack.yaml` 을 생성하십시오:

```
version: '3.7'

services:
  qgis-server:
    # Should use version with utf-8 locale support:
    image: qgis-server:latest
    volumes:
      - REPLACE_WITH_FULL_PATH/data:/data:ro
    environment:
      - LANG=en_EN.UTF-8
      - QGIS_PROJECT_FILE=/data/osm.qgs
      - QGIS_SERVER_LOG_LEVEL=0 # INFO (log all requests)
      - DEBUG=1 # display env before spawning QGIS Server

  nginx:
    image: nginx:1.13
    ports:
      - 8080:80
    volumes:
      - REPLACE_WITH_FULL_PATH/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
    depends_on:
      - qgis-server
```

스택을 배포 (또는 업데이트) 하려면, 다음을 입력하십시오:

```
docker stack deploy -c qgis-stack.yaml qgis-stack
```

replicas 열에 **1/1** 이 나올 때까지 스텝 배포 상태를 확인하십시오:

```
docker stack services qgis-stack
```

다음과 같이 말이죠:

ID	NAME	MODE	REPLICAS	IMAGE
↪	PORTS			
gmx7ewlvwsqt	qgis_nginx	replicated	1/1	↪
↪	nginx:1.13	*:8080->80/tcp		
10v2e7c143u3	qgis_qgis-server	replicated	1/1	qgis-
↪	server:latest			

WMS 케이퍼빌리티를 확인하려면, 웹 브라우저에 `http://localhost:8080/qgis-server/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities` 를 입력하십시오.

제거 (cleanup)

스택을 제거하려면, 다음을 입력하십시오:

```
docker stack rm qgis-stack
```

8.2.2 Kubernetes

설치

If you have a **Docker Desktop** installation, using Kubernetes (aka k8s) is pretty straight forward: [enable k8s](#).

설치하지 않았다면, [미니큐브 튜토리얼](#) 또는 [우분투용 microk8s](#) 를 따르십시오.

쿠버네티스를 설치하는 과정이 아주 까다로울 수 있기 때문에, 이 예시에서 사용할 면면에만 집중할 것입니다. 더 심화된 정보를 알고 싶다면, 공식 문서를 확인해보세요.

microk8s

microk8s 를 사용하려면 추가 단계를 거쳐야 합니다: 쿠버네티스가 생성된 이미지를 찾을 수 있게 하려면 레지스트리를 활성화하고 qgis-server 이미지를 태그해야 합니다.

먼저, 레지스트리를 활성화하십시오:

```
microk8s enable dashboard dns registry
```

그 다음, 사용자가 새로 생성한 레지스트리에 이미지를 태그하고 푸시하십시오:

```
docker tag qgis-server 127.0.0.1:32000/qgis-server && docker push 127.0.0.1:32000/
→qgis-server
```

마지막으로, `/etc/docker/daemon.json` 파일의 **insecure-registries** 필드 목록에 사용자 레지스트리 **127.0.0.1:32000** 이 들어가도록 `/etc/docker/daemon.json` 파일을 추가하거나 수정하십시오:

```
{
  "insecure-registries": ["127.0.0.1:32000"]
}
```

매니페스트 생성하기

쿠버네티스는 배포할 객체를 `yaml` 매니페스트 (manifest) 서식으로 설명합니다. 수많은 서로 다른 유형의 서식이 있지만, 내부적 또는 외부적 목적으로 배포를 노출시키기 위한 (도커 이미지 같은 포드 (pod) 를 처리하는) 배포 서식 및 서비스 서식만 사용할 것입니다.

배포 매니페스트

다음 내용을 가진 `deployments.yaml` 파일을 생성하십시오:

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: qgis-server
  namespace: default
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      myLabel: qgis-server
  template:
    metadata:
      labels:
        myLabel: qgis-server
    spec:
      containers:
      - name: qgis-server
        image: localhost:32000/qgis-server:latest
        imagePullPolicy: Always
        env:
        - name: LANG
          value: en_EN.UTF-8
        - name: QGIS_PROJECT_FILE
          value: /data/osm.qgs
        - name: QGIS_SERVER_LOG_LEVEL
          value: "0"
        - name: DEBUG
          value: "1"
        ports:
        - containerPort: 5555
        volumeMounts:
        - name: qgis-data
          mountPath: /data/
      volumes:
      - name: qgis-data
        hostPath:
          path: REPLACE_WITH_FULL_PATH/data
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: qgis-nginx
  namespace: default
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      myLabel: qgis-nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        myLabel: qgis-nginx

```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

spec:
  containers:
    - name: qgis-nginx
      image: nginx:1.13
      ports:
        - containerPort: 80
      volumeMounts:
        - name: nginx-conf
          mountPath: /etc/nginx/conf.d/
  volumes:
    - name: nginx-conf
      configMap:
        name: nginx-configuration
---
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: nginx-configuration
data:
  nginx.conf: |
    server {
      listen 80;
      server_name _;
      location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html index.htm;
      }
      location /qgis-server {
        proxy_buffers 16 16k;
        proxy_buffer_size 16k;
        gzip off;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass qgis-server:5555;
      }
    }

```

서비스 매니페스트

다음 내용을 가진 services.yaml 파일을 생성하십시오:

```

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: qgis-server
  namespace: default
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    myLabel: qgis-server
  ports:
    - port: 5555
      targetPort: 5555
---
apiVersion: v1

```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
kind: Service
metadata:
  name: qgis-nginx
  namespace: default
spec:
  type: NodePort
  selector:
    myLabel: qgis-nginx
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
      nodePort: 30080
```

매니페스트 배포하기

쿠버네티스에서 이미지와 서비스를 배포하려면, 대시 보드 (우상단에 있는 + 를 클릭) 또는 명령 줄을 사용하면 됩니다.

참고: `microk8s` 에서 명령 줄을 사용할 경우 각 명령어 앞에 `microk8s` 접두어를 붙여야 할 것입니다.

사용자 매니페스트를 배포 또는 업데이트하려면, 다음을 입력하십시오:

```
kubectl apply -f ./
```

현재 배포되고 있는 것이 무엇인지 확인하려면 다음을 입력하십시오:

```
kubectl get pods, services, deployment
```

다음과 같은 화면을 보게 될 것입니다:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/qgis-nginx-54845ff6f6-8skp9	1/1	Running	0	27m
pod/qgis-server-75df8ddd89-c7t7s	1/1	Running	0	27m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)
↔AGE				
service/Kubernetes	ClusterIP	10.152.183.1	<none>	443/TCP
↔5h51m				
service/qgis-exec-server	ClusterIP	10.152.183.218	<none>	5555/TCP
↔35m				
service/qgis-nginx	NodePort	10.152.183.234	<none>	80:30080/TCP
↔27m				
service/qgis-server	ClusterIP	10.152.183.132	<none>	5555/TCP
↔27m				

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
deployment.apps/qgis-nginx	1/1	1	1	27m
deployment.apps/qgis-server	1/1	1	1	27m

Nginx/QGIS 로그를 읽어오려면 다음을 입력하십시오:

```
kubectl logs -f POD_NAME
```

WMS 케이퍼빌리티를 확인하려면, 웹 브라우저에 `http://localhost:30080/qgis-server/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities` 를 입력하십시오.

제거 (cleanup)

매니페스트를 제거하려면, 다음을 입력하십시오:

```
kubectl delete service/qgis-server service/qgis-nginx deployment/qgis-nginx ↵  
↵ deployment/qgis-server configmap/nginx-configuration
```

8.3 클라우드 배포

컨테이너화된 응용 프로그램의 배포를 처리하도록 사용자 고유의 서버 클러스터를 관리하는 것은 복잡한 일입니다. 하드웨어, 대역폭, 그리고 서로 다른 수준들의 보안 등 여러 문제를 동시에 처리해야 하니까요.

사용자가 인프라 관리에만 집중하고 싶지 않다면, 클라우드 배포 솔루션이 훌륭한 대안이 되어 줄 수 있습니다.

클라우드 배포는 상용 메커니즘을 사용할 수도 있지만, 앞에서 설명한 (도커 이미지 및 스택 관리) 단계와도 호환됩니다.

8.3.1 AWS 활용 사례

아마존 AWS 를 사용하면, ECS(Elastic Container Service) 기능을 통해 도커 구성 (docker-compose) 또는 쿠버네티스 호환 래퍼 (wrapper) 를 사용해서 사용자 스택을 관리할 수 있습니다. 사용자 정의 이미지를 받아들이게 하려면 이미지 레지스트리를 생성해야 할 것입니다.

도커 구성과 비슷한 기능을 사용하려면, **ecs-cli** 클라이언트를 설치하고 적절한 권한 / 역할을 가지고 있어야 합니다. 그러면, **ecs-cli** 구성 명령어의 도움으로 스택 설명 을 재사용할 수 있습니다.

쿠버네티스를 사용하려면, AWS 웹 콘솔 또는 명령 줄 도구 **eksctl** 를 사용해서 적절한 권한/역할을 가질 수 있습니다. 그 다음 잘 환경 설정된 **kubectl** 환경과 함께 쿠버네티스 매니페스트 를 재사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

- QGIS 데스크톱과 QGIS 서버의 차이가 뭔가요?

QGIS Desktop has a graphical user interface and allows you to create and modify maps. QGIS Server is a server application serving your QGIS project files to end user applications via OGC web services like WMS, WFS, etc..

- OGC 란 뭔가요?

OGC (Open Geospatial Consortium) 는 전세계의 지리공간 커뮤니티를 위한 우수한 공개 표준 제정에 전념하는 국제 비영리 조직입니다.

- 다른 웹 매핑 서버는 어떤 게 있을까요?

ArcGIS 서버, Geoserver, Mapserver, Mapnik 등등이 있습니다.

- QGIS 서버를 다른 웹 매핑 서버와 비교한다면? (2021/01/01)

Features	QGIS 서버	GeoServer	ArcGIS 서버
시작	2006	2001	1999
라이선스	GPL(GNU 일반 공중 사용 허가서)	GPL(GNU 일반 공중 사용 허가서)	상용
상용 지원	여러 회사들	여러 회사들	ESRI 및 그 판매 업체 네트워크
기술	C++/파이썬	자바	C++
타일 캐시	○	○ (GeoWebCache 를 통해 지원)	○
3D	X	X	○
쿼리	FES (2.0) 및 OGC (1.0) 필터	CQL 및 OGC 필터	OGC 필터
보고서 생성	○	○	○
서버 운영	외부 응용프로그램 (LizMap, QWC2 등등) 을 통해 지원	웹 + API REST	웹 + API REST
GIS 프로젝트 레이어/심볼 편집	전용 GUI 를 통해 완전 지원	웹 인터페이스를 통해 단순 기능 지원	전용 GUI 를 통해 완전 지원

- 다른 웹 매핑 서버에 비해 QGIS 서버에는 어떤 버전의 OGC 사양이 구현되어 있나요? (2021/01/01)

OGC 표준	QGIS 서버	GeoServer	ArcGIS 서버
WMS (Web Map Service)	1.3.0 - 1.1.1	1.3.0 - 1.1.1	1.3.0 - 1.1.1
WFS (Web Feature Service)	1.1.0 - 1.0.0	2.0.0 - 1.0.0	2.0.0 - 1.0.0
OAPIF (aka WFS3)	1.0.0	X	X
WMTS (Web Map Tile Service)	1.0.0	1.0.0	1.0.0
WCS (Web Coverage Service)	1.0.0	2.0.1 - 1.0.0	2.0.1 - 1.0.0
WPS (Web Processing Service)	X	1.0.0	1.0.0
CSW (Catalogue Service for the Web)	X	2.0.2	X
SLD (Styled Layer Descriptor)	○	○	○

- 타일 캐시가 뭔가요?

맵은 대부분 정적입니다. 그런데 대부분의 매핑 클라이언트들은 WMS(Web Map Service) 데이터를 쿼리할 때마다 렌더링하기 때문에, 불필요한 처리를 하게 되어 대기 시간이 길어질 수 있습니다.

타일 캐시는 맵 이미지 또는 타일을 요청해서 (캐시로) 저장, 결과적으로 (오픈레이어스 또는 구글 지도 같은) 클라이언트와 (모든 WMS 호환 서버 같은) 서버 사이의 프록시 역할을 수행함으로써 이런 처리 과정을 최적화합니다. 새로운 맵과 타일을 요청하면 QGIS 서버가 이런 호출을 가로채서, 저장돼 있는 경우 미리 렌더링해둔 타일을 반환하거나 필요한 경우 QGIS 엔진을 호출해서 새 타일을 렌더링합니다. 즉, 일단 타일을 저장해놓으면 맵 렌더링 속도가 몇 배 빨라지기 때문에 사용자 경험이 훨씬 향상되는 것입니다.

- PostgreSQL 이 뭔가요?

PostgreSQL 은 QGIS 의 동반자로서 강력하고, 오픈소스이며, 객체 관계형 (object-relational) 데이터베이스입니다.

- PostGIS 가 뭔가요?

PostGIS 는 PostgreSQL 객체 관계형 데이터베이스용 공간 데이터베이스 확장 프로그램입니다. PostGIS 는 지리 객체를 위한 지원을 추가해서, SQL 로 위치 쿼리를 실행할 수 있도록 해줍니다.